



Red Hat OpenShift Data Foundation 4.9

IBM Power を使用した OpenShift Data Foundation のデプロイ

IBM Power を使用した Red Hat OpenShift Data Foundation のデプロイ手順

Red Hat OpenShift Data Foundation 4.9 IBM Power を使用した OpenShift Data Foundation のデプロイ

IBM Power を使用した Red Hat OpenShift Data Foundation のデプロイ手順

Enter your first name here. Enter your surname here.

Enter your organisation's name here. Enter your organisational division here.

Enter your email address here.

法律上の通知

Copyright © 2022 | You need to change the HOLDER entity in the en-US/Deploying_OpenShift_Data_Foundation_using_IBM_Power.ent file |.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux[®] is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java[®] is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS[®] is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL[®] is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js[®] is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack[®] Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

概要

IBM Power でローカルストレージを使用するために Red Hat OpenShift Data Foundation をインストールする方法については、このドキュメントをご覧ください。

目次

多様性を受け入れるオープンソースの強化	3
RED HAT ドキュメントへのフィードバックの提供	4
前書き	5
第1章 OPENSIFT DATA FOUNDATION のデプロイの準備	6
1.1. ローカルストレージデバイスを使用して OPENSIFT DATA FOUNDATION をインストールするための要件	6
1.2. VAULT でのキー値のバックエンドパスおよびポリシーの有効化	7
第2章 ローカルストレージデバイスを使用した OPENSIFT DATA FOUNDATION のデプロイ	8
2.1. ローカルストレージ OPERATOR のインストール	8
2.2. RED HAT OPENSIFT DATA FOUNDATION OPERATOR のインストール	8
2.3. 利用可能なストレージデバイスの検索	10
2.4. IBM POWER での OPENSIFT DATA FOUNDATION クラスターの作成	11
第3章 内部モードの OPENSIFT DATA FOUNDATION デプロイメントの確認	16
3.1. POD の状態の確認	16
3.2. OPENSIFT DATA FOUNDATION クラスターの正常性の確認	18
3.3. MULTICLOUD OBJECT GATEWAY が正常であることの確認	18
3.4. OPENSIFT DATA FOUNDATION 固有のストレージクラスが存在することの確認	18
第4章 スタンドアロンの MULTICLOUD OBJECT GATEWAY のデプロイ	20
4.1. ローカルストレージ OPERATOR のインストール	20
4.2. RED HAT OPENSIFT DATA FOUNDATION OPERATOR のインストール	20
4.3. IBM POWER でのスタンドアロン MULTICLOUD OBJECT GATEWAY の作成	22
第5章 OPENSIFT DATA FOUNDATION のアンインストール	26
5.1. 内部モードでの OPENSIFT DATA FOUNDATION のアンインストール	26

多様性を受け入れるオープンソースの強化

Red Hat では、コード、ドキュメント、Web プロパティにおける配慮に欠ける用語の置き換えに取り組んでいます。まずは、マスター (master)、スレーブ (slave)、ブラックリスト (blacklist)、ホワイトリスト (whitelist) の 4 つの用語の置き換えから始めます。この取り組みは膨大な作業を要するため、今後の複数のリリースで段階的に用語の置き換えを実施して参ります。詳細は、[弊社の CTO、Chris Wright のメッセージ](#) を参照してください。

RED HAT ドキュメントへのフィードバックの提供

弊社のドキュメントについてのご意見をお聞かせください。ドキュメントの改善点があれば、ぜひお知らせください。フィードバックをお寄せいただくには、以下をご確認ください。

- 特定の部分についての簡単なコメントをお寄せいただく場合は、以下をご確認ください。
 1. ドキュメントの表示が **Multi-page HTML** 形式になっていることを確認してください。ドキュメントの右上隅に **Feedback** ボタンがあることを確認してください。
 2. マウスカーソルを使用して、コメントを追加するテキストの部分を強調表示します。
 3. 強調表示されたテキストの下に表示される **Add Feedback** ポップアップをクリックします。
 4. 表示される指示に従ってください。
- より詳細なフィードバックをお寄せいただく場合は、Bugzilla のチケットを作成してください。
 1. [Bugzilla](#) の Web サイトに移動します。
 2. **Component** セクションで、**documentation** を選択します。
 3. **Description** フィールドに、ドキュメントの改善に向けたご提案を記入してください。ドキュメントの該当部分へのリンクも追加してください。
 4. **Submit Bug** をクリックします。

前書き

Red Hat OpenShift Data Foundation 4.9 は、接続環境または非接続環境での既存の Red Hat OpenShift Container Platform (RHOCP) IBM Power クラスターへのデプロイメントをサポートし、プロキシ環境に対する追加設定なしのサポートを提供します。



注記

IBM Power では、内部の OpenShift Data Foundation クラスターのみがサポートされます。デプロイメントの要件の詳細は、[デプロイメントのプランニング](#) および [OpenShift Data Foundation のデプロイの準備](#) を参照してください。

OpenShift Data Foundation をデプロイするには、適切なデプロイメントプロセスを実行します。

- 内部接続デバイスモード
 - [ローカルストレージデバイスを使用したデプロイ](#)
 - [スタンドアロンの Multicloud Object Gateway コンポーネントのデプロイ](#)

第1章 OPENSIFT DATA FOUNDATION のデプロイの準備

IBM Power によって提供されるローカルストレージデバイスを使用して OpenShift Data Foundation を OpenShift Container Platform にデプロイすると、内部クラスターリソースを作成することができます。この方法では、ベースサービスを内部でプロビジョニングします。その後、すべてのアプリケーションは追加のストレージクラスにアクセスできます。



注記

IBM Power では、内部の OpenShift Data Foundation クラスターのみがサポートされます。デプロイメント要件の詳細は、[Planning your deployment](#) を参照してください。

ローカルストレージを使用して Red Hat OpenShift Data Foundation のデプロイメントを開始する前に、リソース要件を満たしていることを確認してください。[ローカルストレージデバイスを使用して OpenShift Data Foundation をインストールするための要件](#) を参照してください。

- 外部の鍵管理システム (KMS) で、以下を実行します。
 - トークンのあるポリシーが存在し、Vault のキー値のバックエンドパスが有効にされていることを確認します。[Vault でのキー値のバックエンドパスおよびポリシーの有効化](#) を参照してください。
 - Vault サーバーで署名済みの証明書を使用していることを確認します。

上記を処理した後に、指定した順序で以下の手順を実行します。

1. [ローカルストレージ Operator のインストール](#)
2. [Red Hat OpenShift Data Foundation Operator のインストール](#)
3. [利用可能なストレージデバイスの検索](#)
4. [IBM Power で OpenShift Data Foundation クラスターの作成](#)

1.1. ローカルストレージデバイスを使用して OPENSIFT DATA FOUNDATION をインストールするための要件

ノードの要件

- クラスターは、それぞれローカルに接続されたストレージデバイスを持つクラスターの 3 つ以上の OpenShift Container Platform ワーカーノードで設定される必要があります。
 - 選択した 3 つのノードには、OpenShift Data Foundation で使用できる raw ブロックデバイスが少なくとも 1 つ必要です。
 - 使用するデバイスは空である必要があります。つまり、ディスクには永続ボリューム (PV)、ボリュームグループ (VG)、または論理ボリューム (LV) がない状態でなければなりません。
- 3 つ以上のラベルが付けられたノードが必要です。
 - OpenShift Data Foundation によって使用されるローカルストレージデバイスを持つ各ノードには、OpenShift Data Foundation Pod をデプロイするための特定のラベルが必要です。ノードにラベルを付けるには、以下のコマンドを使用します。

```
$ oc label nodes <NodeNames> cluster.ocs.openshift.io/openshift-storage=
```

詳細は、プランニングガイドの[リソース要件](#)のセクションを参照してください。

1.2. VAULT でのキー値のバックエンドパスおよびポリシーの有効化

前提条件

- Vault への管理者アクセス。
- 注: 後に変更することはできないため、命名規則に基づいてバックエンド **path** として一意のパス名を選択します。

手順

1. Vault で Key/Value (KV) バックエンドパスを有効にします。
Vault KV シークレットエンジン API の場合は、バージョン 1 を使用します。

```
$ vault secrets enable -path=odf kv
```

Vault KV シークレットエンジン API の場合は、バージョン 2 です。

```
$ vault secrets enable -path=odf kv-v2
```

2. 以下のコマンドを使用して、シークレットでの書き込み操作または削除操作の実行をユーザーを制限するポリシーを作成します。

```
echo '
path "odf/*" {
  capabilities = ["create", "read", "update", "delete", "list"]
}
path "sys/mounts" {
  capabilities = ["read"]
}' | vault policy write odf -
```

3. 上記のポリシーに一致するトークンを作成します。

```
$ vault token create -policy=odf -format json
```

第2章 ローカルストレージデバイスを使用した OPENSIFT DATA FOUNDATION のデプロイ

このセクションを使用して、OpenShift Container Platform がすでにインストールされている IBM Power インフラストラクチャーに OpenShift Data Foundation をデプロイします。

また、OpenShift Data Foundation で Multicloud Object Gateway (MCG) コンポーネントのみをデプロイすることもできます。詳細は、[Deploy standalone Multicloud Object Gateway](#) を参照してください。

OpenShift Data Foundation をデプロイするには、以下の手順を実行します。

1. [ローカルストレージ Operator のインストール](#)
2. [Red Hat OpenShift Data Foundation Operator のインストール](#)
3. [利用可能なストレージデバイスの検索](#)
4. [IBM Power で OpenShift Data Foundation クラスターの作成](#)

2.1. ローカルストレージ OPERATOR のインストール

以下の手順を使用して、ローカルストレージデバイスに OpenShift Data Foundation クラスターを作成する前に、Operator Hub からローカルストレージ Operator をインストールします。

手順

1. OpenShift Web コンソールにログインします。
2. **Operators** → **OperatorHub** をクリックします。
3. **Filter by keyword...** ボックスに **local storage** を入力し、Operator の一覧から **Local Storage Operator** を見つけ、これをクリックします。
4. **Install Operator** ページで、以下のオプションを設定します。
 - a. Channel を **stable** として更新します。
 - b. Installation Mode オプションに **A specific namespace on the cluster** を選択します。
 - c. Installed Namespace に **Operator recommended namespace openshift-local-storage** を選択します。
 - d. Approval Strategy に **Automatic** を選択します。
5. **Install** をクリックします。

検証手順

- Local Storage Operator に、インストールが正常に実行されたことを示す緑色のチェックマークが表示されていることを確認します。

2.2. RED HAT OPENSIFT DATA FOUNDATION OPERATOR のインストール

Red Hat OpenShift Data Foundation Operator は、Red Hat OpenShift Container Platform Operator Hub を使用してインストールできます。

ハードウェアおよびソフトウェアの要件に関する詳細は、[デプロイメントのプランニング](#) を参照してください。

前提条件

- **cluster-admin** および Operator インストールのパーミッションを持つアカウントを使用して OpenShift Container Platform クラスターにアクセスできる。
- Red Hat OpenShift Container Platform クラスターにワーカーノードが少なくとも 3 つある。

重要

- OpenShift Data Foundation のクラスター全体でのデフォルトノードセクターを上書きする必要がある場合は、コマンドラインインターフェイスで以下のコマンドを使用し、**openshift-storage** namespace の空のノードセクターを指定できます (この場合、openshift-storage namespace を作成します)。

```
$ oc annotate namespace openshift-storage openshift.io/node-selector=
```

- ノードに Red Hat OpenShift Data Foundation リソースのみがスケジュールされるように **infra** のテイントを設定します。これにより、サブスクリプションコストを節約できます。詳細は、ストレージリソースの管理および割り当てガイドの [Red Hat OpenShift Data Foundation に専用のワーカーノードを使用する方法](#) の章を参照してください。

手順

1. OpenShift Web コンソールの左側のペインに移動し、**Operators → OperatorHub** をクリックします。
2. スクロールするか、またはキーワードを Filter by keyword ボックスに入力し、OpenShift Data Foundation Operator を検索します。
3. OpenShift Data Foundation Operator ページで **Install** をクリックします。
4. **Install Operator** ページで、以下の必須オプションがデフォルトで選択されます。
 - a. Channel を **stable-4.9** として更新します。
 - b. Installation Mode オプションに **A specific namespace on the cluster** を選択します。
 - c. Installed Namespace に **Operator recommended namespace openshift-storage** を選択します。namespace **openshift-storage** が存在しない場合、これは Operator のインストール時に作成されます。
5. **承認ストラテジー** を **Automatic** または **Manual** として選択している。

Automatic (自動) 更新を選択した場合、Operator Lifecycle Manager (OLM) は介入なしに、Operator の実行中のインスタンスを自動的にアップグレードします。

Manual 更新を選択した場合、OLM は更新要求を作成します。クラスター管理者は、Operator を新しいバージョンに更新できるように更新要求を手動で承認する必要があります。
6. **Console プラグイン** に **Enable** オプションが選択されていることを確認します。

7. **Install** をクリックします。

検証手順

- **OpenShift Data Foundation Operator** に、インストールが正常に実行されたことを示す緑色のチェックマークが表示されていることを確認します。
- Operator が正常にインストールされると、**Web console update is available** メッセージを含むポップアップがユーザーインターフェイスに表示されます。このポップアップから **Web コンソールのリフレッシュ** をクリックして、反映するコンソールを変更します。
 - Web コンソールで **Storage** に移動し、**OpenShift Data Foundation** が利用可能かどうかを確認します。

2.3. 利用可能なストレージデバイスの検索

以下の手順を使用して、IBM Power 用に PV を作成する前に、OpenShift Data Foundation ラベル **cluster.ocs.openshift.io/openshift-storage=** でラベルを付けた 3 つ以上のワーカーノードのそれぞれのデバイス名を特定します。

手順

1. OpenShift Data Foundation ラベルの付いたワーカーノードの名前の一覧を表示し、確認します。

```
$ oc get nodes -l cluster.ocs.openshift.io/openshift-storage=
```

出力例:

```
NAME      STATUS  ROLES  AGE   VERSION
worker-0  Ready   worker  2d11h v1.21.1+f36aa36
worker-1  Ready   worker  2d11h v1.21.1+f36aa36
worker-2  Ready   worker  2d11h v1.21.1+f36aa36
```

2. OpenShift Data Foundation リソースに使用される各ワーカーノードにログインし、OpenShift Container Platform をデプロイする際にアタッチした追加ディスクの名前を見つけます。

```
$ oc debug node/<node name>
```

出力例:

```
$ oc debug node/worker-0
Starting pod/worker-0-debug ...
To use host binaries, run `chroot /host`
Pod IP: 192.168.0.63
If you don't see a command prompt, try pressing enter.
sh-4.4#
sh-4.4# chroot /host
sh-4.4# lsblk
NAME MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop1  7:1  0  500G  0 loop
sda    8:0    0  500G  0 disk
sdb    8:16   0  120G  0 disk
|-sdb1  8:17   0    4M  0 part
```

```

|-sdb3 8:19 0 384M 0 part
`-sdb4 8:20 0 119.6G 0 part
sdc 8:32 0 500G 0 disk
sdd 8:48 0 120G 0 disk
|-sdd1 8:49 0 4M 0 part
|-sdd3 8:51 0 384M 0 part
`sdd4 8:52 0 119.6G 0 part
sde 8:64 0 500G 0 disk
sdf 8:80 0 120G 0 disk
|-sdf1 8:81 0 4M 0 part
|-sdf3 8:83 0 384M 0 part
`sdf4 8:84 0 119.6G 0 part
sdg 8:96 0 500G 0 disk
sdh 8:112 0 120G 0 disk
|-sdh1 8:113 0 4M 0 part
|-sdh3 8:115 0 384M 0 part
`sdh4 8:116 0 119.6G 0 part
sdi 8:128 0 500G 0 disk
sdj 8:144 0 120G 0 disk
|-sdj1 8:145 0 4M 0 part
|-sdj3 8:147 0 384M 0 part
`sdj4 8:148 0 119.6G 0 part
sdk 8:160 0 500G 0 disk
sdl 8:176 0 120G 0 disk
|-sdl1 8:177 0 4M 0 part
|-sdl3 8:179 0 384M 0 part
`sdl4 8:180 0 119.6G 0 part /sysroot
sdm 8:192 0 500G 0 disk
sdn 8:208 0 120G 0 disk
|-sdn1 8:209 0 4M 0 part
|-sdn3 8:211 0 384M 0 part /boot
`sdn4 8:212 0 119.6G 0 part
sdo 8:224 0 500G 0 disk
sdp 8:240 0 120G 0 disk
|-sdp1 8:241 0 4M 0 part
|-sdp3 8:243 0 384M 0 part
`sdp4 8:244 0 119.6G 0 part

```

この例では、worker-0 の場合、利用可能な 500G のローカルデバイスは **sda**、**sd****c**、**sde**、**sd****g**、**sdi**、**sdk**、**sdm**、**sdo** です。

3. OpenShift Data Foundation で使用されるストレージデバイスを持つその他のすべてのワーカーノードについてこの手順を繰り返します。詳細は、[ナレッジベースアール](#) を参照してください。

2.4. IBM POWER での OPENSIFT DATA FOUNDATION クラスターの作成

この手順を使用して、OpenShift Data Foundation Operator のインストール後に OpenShift Data Foundation クラスターを作成します。

前提条件

- ローカルストレージデバイスを使用して OpenShift Data Foundation をインストールするための要件 セクションにあるすべての要件を満たしていることを確認します。

- IBM Power でローカルストレージデバイスを使用するために、同じストレージタイプおよびサイズが各ノードに接続された 3 つ以上のワーカーノードが必要です (例: 200 GB SSD)。
- OpenShift Data Foundation ワーカーノードに OpenShift Container Storage ラベルを付けられていることを確認します。

```
oc get nodes -l cluster.ocs.openshift.io/openshift-storage -o jsonpath='{range .items[*]}
{.metadata.name}{"\n"}'
```

各ノードのストレージデバイスを特定するには、[利用可能なストレージデバイスの検索](#) を参照してください。

手順

1. OpenShift Web コンソールにログインします。
2. **openshift-local-storage** namespace で、**Operators** → **Installed Operators** をクリックし、インストールされた Operator を表示します。
3. **Local Storage** のインストールされた Operator をクリックします。
4. **Operator Details** ページで、**Local Volume** リンクをクリックします。
5. **Create Local Volume** をクリックします。
6. ローカルボリュームを設定するには、**YAML view** をクリックします。
7. 以下の YAML を使用して、ブロック PV の **LocalVolume** カスタムリソースを定義します。

```
apiVersion: local.storage.openshift.io/v1
kind: LocalVolume
metadata:
  name: localblock
  namespace: openshift-local-storage
spec:
  logLevel: Normal
  managementState: Managed
  nodeSelector:
    nodeSelectorTerms:
      - matchExpressions:
          - key: kubernetes.io/hostname
            operator: In
            values:
              - worker-0
              - worker-1
              - worker-2
  storageClassDevices:
    - devicePaths:
        - /dev/sda
      storageClassName: localblock
      volumeMode: Block
```

上記の定義は、**worker-0**、**worker-1**、および **worker-2** ノードから **sda** ローカルデバイスを選択します。**localblock** ストレージクラスが作成され、永続ボリュームが **sda** からプロビジョニングされます。



重要

環境に応じて nodeSelector の適切な値を指定します。デバイス名はすべてのワーカーノードで同一である必要があります。複数の devicePaths を指定することもできます。

8. **Create** をクリックします。
9. **diskmaker-manager** Pod および **Persistent Volumes** が作成されているかどうかを確認します。
 - a. **Pod** の場合
 - i. OpenShift Web コンソールの左側のペインから **Workloads → Pods** をクリックします。
 - ii. **Project** ドロップダウンリストから **openshift-local-storage** を選択します。
 - iii. LocalVolume CR の作成に使用した各ワーカーノードについて、**diskmaker-manager** Pod があるかどうかを確認します。
 - b. **永続ボリューム** の場合
 - i. OpenShift Web コンソールの左側のペインから **Storage → PersistentVolumes** をクリックします。
 - ii. **local-pv-*** 名で永続ボリュームを確認します。永続ボリュームの数は、localVolume CR の作成中にプロビジョニングされたワーカーノードの数とストレージデバイスの数と同じです。



重要

- 柔軟なスケーリング機能は、3 つ以上のノードで作成したストレージクラスターが 3 つ以上のアベイラビリティゾーンの最低要件未満に分散されている場合にのみ有効になります。
柔軟なスケーリングについての詳細は、ストレージのスケーリングガイドの [Add capacity using YAML](#) セクションを参照してください。

10. OpenShift Web コンソールで、**Operators → Installed Operators** をクリックし、インストールされた Operator を表示します。
選択された **Project** が **openshift-storage** であることを確認します。
11. **OpenShift Data Foundation Operator** をクリックした後、**Create StorageSystem** をクリックします。
12. **Backing storage** ページで、以下を選択します。
 - a. **Use an existing StorageClass** オプションを選択します。
 - b. LocalVolume のインストール時に使用した必要な **Storage Class** を選択します。
デフォルトでは **none** に設定されます。
 - c. **Next** をクリックします。
13. **Capacity and nodes** ページで、必要な情報を提供します。

- a. **Available raw capacity** には、ストレージクラスに関連付けられた割り当てられたすべてのディスクに基づいて容量の値が設定されます。これには少し時間がかかります。
 - b. **Selected nodes** 一覧には、ストレージクラスに基づくノードが表示されます。
 - c. **Next** をクリックします。
14. オプション: Security and network ページで、要件に応じて以下を設定します。
 - a. 暗号化を有効にするには、**Enable data encryption for block and file storage**を選択します。
 - b. 以下の **Encryption level** のいずれかまたは両方を選択します。
 - **クラスター全体の暗号化**
クラスター全体を暗号化します (ブロックおよびファイル)。
 - **StorageClass の暗号化**
暗号化対応のストレージクラスを使用して、暗号化された永続ボリューム (ブロックのみ) を作成します。
 - c. **Connect to an external key management service** チェックボックスを選択します。これはクラスター全体の暗号化の場合はオプションになります。
 - i. **Key Management Service Provider** はデフォルトで **Vault** に設定されます。
 - ii. Vault **Service Name**、Vault サーバーのホスト **Address** ('https://<hostname または ip>'), **Port** 番号および **Token** を入力します。
 - iii. **Advanced Settings** を展開して、**Vault** 設定に基づいて追加の設定および証明書の詳細を入力します。
 - A. OpenShift Data Foundation 専用かつ特有のキー値のシークレットパスを **Backend Path** に入力します。
 - B. オプション: **TLS Server Name** および **Vault Enterprise Namespace** を入力します。
 - C. それぞれの PEM でエンコードされた証明書ファイルをアップロードして、**CA Certificate**、**Client Certificate**、および **Client Private Key** を指定します。
 - D. **Save** をクリックします。
 - d. Multus は IBM Power の OpenShift Data Foundation でサポートされていないため、**Default (SDN)** を選択します。
 - e. **Next** をクリックします。
15. Review and create ページで、以下を実行します。
 - a. 設定の詳細を確認します。設定を変更するには、**Back** をクリックして以前の設定ページに戻ります。
 - b. **Create StorageSystem** をクリックします。

検証手順

- インストールされたストレージクラスターの最終ステータスを確認するには、以下を実行します。
 - a. OpenShift Web コンソールで、**Installed Operators** → **OpenShift Data Foundation** → **Storage System** → **ocs-storagecluster-storagesystem** → **Resources** の順に移動します。
 - b. **StorageCluster** の **Status** が **Ready** になっており、その横に緑色のチェックマークが表示されていることを確認します。
- 柔軟なスケーリングがストレージクラスターで有効にされているかどうかを確認するには、以下の手順を実行します。
 1. Web コンソールで、**Home** → **Search** をクリックします。
 2. ドロップダウンリストからリソース **StorageCluster** を選択します。
 3. **ocs-storagecluster** をクリックします。
 4. YAML タブで、**spec** セクションのキー **flexibleScaling** と **status** セクションの **flexibleScaling** を検索します。**flexible scaling** が true であり、**failureDomain** が host に設定されている場合、柔軟なスケーリング機能が有効になります。

```
spec:
  flexibleScaling: true
[...]
status:
  failureDomain: host
```

- OpenShift Data Foundation のすべてのコンポーネントが正常にインストールされていることを確認するには、[Verifying your OpenShift Data Foundation deployment](#) を参照してください。

関連情報

- 初期クラスターの容量を拡張するには、[ストレージのスケーリング](#) ガイドを参照してください。

第3章 内部モードの OPENSIFT DATA FOUNDATION デプロイメントの確認

このセクションを使用して、OpenShift Data Foundation が正しくデプロイされていることを確認します。

1. Pod の状態を確認します。
2. OpenShift Data Foundation クラスターが正常であることを確認します。
3. Multicloud Object Gateway が正常であることを確認
4. OpenShift Data Foundation 固有のストレージクラスが存在することを確認します。

3.1. POD の状態の確認

OpenShift Data Foundation が正常にデプロイされているかどうかを判別するために、Pod の状態が **Running** であることを確認できます。

手順

1. OpenShift Web コンソールの左側のペインから **Workloads** → **Pods** をクリックします。
2. **Project** ドロップダウンリストから **openshift-storage** を選択します。



注記

Show default projects オプションが無効になっている場合は、切り替えボタンを使用して、すべてのデフォルトプロジェクトを一覧表示します。

各コンポーネントについて予想される Pod 数や、これがノード数によってどのように異なるかについての詳細は、[表3.1「OpenShift Data Foundation クラスターに対応する Pod」](#) を参照してください。

3. **Running** および **Completed** タブをクリックして、以下の Pod が実行中および完了状態にあることを確認します。

表3.1 OpenShift Data Foundation クラスターに対応する Pod

コンポーネント	対応する Pod
OpenShift Data Foundation Operator	<ul style="list-style-type: none">● ocs-operator-* (任意のワーカーノードに 1 Pod)● ocs-metrics-exporter-* (任意のワーカーノードに 1 Pod)● odf-operator-controller-manager-* (任意のワーカーノードに 1 Pod)● odf-console-* (任意のワーカーノードに 1 Pod)

コンポーネント	対応する Pod
Rook-ceph Operator	rook-ceph-operator-* (任意のワーカーノードに 1 Pod)
Multicloud Object Gateway	<ul style="list-style-type: none"> ● noobaa-operator-* (任意のワーカーノードに 1 Pod) ● noobaa-core-* (任意のストレージノードに 1 Pod) ● noobaa-db-pg-* (任意のストレージノードに 1 Pod) ● noobaa-endpoint-* (任意のストレージノードに 1 Pod)
MON	rook-ceph-mon-* (各ストレージノードに 3 Pod)
MGR	rook-ceph-mgr-* (任意のストレージノードに 1 Pod)
MDS	rook-ceph-mds-ocs-storagecluster-cephfilesystem-* (ストレージノードに分散する 2 Pod)
RGW	rook-ceph-rgw-ocs-storagecluster-cephobjectstore-* (任意のストレージノードに 1 Pod)
CSI	<ul style="list-style-type: none"> ● cephfs <ul style="list-style-type: none"> ○ csi-cephfsplugin-* (各ワーカーノードに 1 Pod) ○ csi-cephfsplugin-provisioner-* (ワーカーノードに分散する 2 Pod) ● rbd <ul style="list-style-type: none"> ○ csi-rbdplugin-* (各ワーカーノードに 1 Pod) ○ csi-rbdplugin-provisioner-* (ストレージノードに分散する 2 Pod)
rook-ceph-crashcollector	rook-ceph-crashcollector-* (各ストレージノードに 1 Pod)

コンポーネント	対応する Pod
OSD	<ul style="list-style-type: none"> ● rook-ceph-osd-* (各デバイス用に 1 Pod) ● rook-ceph-osd-prepare-ocs-deviceset-* (各デバイス用に 1 Pod)

3.2. OPENSIFT DATA FOUNDATION クラスターの正常性の確認

手順

1. OpenShift Web コンソールで、**Storage → OpenShift Data Foundation** をクリックします。
2. **Storage Systems** タブをクリックし、**ocs-storagecluster-storagesystem** をクリックします。
3. Overview タブの Block および File ダッシュボードの **Status** カードで、**Storage Cluster** と **Data Resiliency** の両方に緑色のチェックマークが表示されていることを確認します。
4. **Details** カードで、クラスター情報が表示されていることを確認します。

ブロックおよびファイルダッシュボードを使用した OpenShift Data Foundation クラスターの正常性の詳細は、[OpenShift Data Foundation の監視](#) を参照してください。

3.3. MULTICLOUD OBJECT GATEWAY が正常であることの確認

手順

1. OpenShift Web コンソールで、**Storage → OpenShift Data Foundation** をクリックします。
2. **Overview** タブの **Status** カードで **Storage System** をクリックし、表示されたポップアップからストレージシステムリンクをクリックします。
 - a. **Object** タブの **Status** カードで、**Object Service** と **Data Resiliency** の両方に緑色のチェックマークが表示されていることを確認します。
 - b. **Details** カードで、MCG 情報が表示されることを確認します。

ブロックおよびファイルダッシュボードを使用した OpenShift Data Foundation クラスターの正常性については、[OpenShift Data Foundation の監視](#) を参照してください。

3.4. OPENSIFT DATA FOUNDATION 固有のストレージクラスが存在することの確認

手順

1. OpenShift Web コンソールの左側のペインから **Storage → Storage Classes** をクリックします。
2. 以下のストレージクラスが OpenShift Data Foundation クラスターの作成時に作成されることを確認します。

- **ocs-storagecluster-ceph-rbd**
- **ocs-storagecluster-cephfs**
- **openshift-storage.noobaa.io**
- **ocs-storagecluster-ceph-rgw**

第4章 スタンドアロンの MULTICLOUD OBJECT GATEWAY のデプロイ

OpenShift Data Foundation で Multicloud Object Gateway コンポーネントのみをデプロイすると、デプロイメントで柔軟性が高まり、リソース消費を減らすことができます。このセクションでは、以下のステップで、スタンドアロンの Multicloud Object Gateway コンポーネントのみをデプロイします。

- ローカルストレージ Operator のインストール
- Red Hat OpenShift Data Foundation Operator のインストール
- スタンドアロンの Multicloud Object Gateway の作成

4.1. ローカルストレージ OPERATOR のインストール

以下の手順を使用して、ローカルストレージデバイスに OpenShift Data Foundation クラスターを作成する前に、Operator Hub からローカルストレージ Operator をインストールします。

手順

1. OpenShift Web コンソールにログインします。
2. **Operators** → **OperatorHub** をクリックします。
3. **Filter by keyword...** ボックスに **local storage** を入力し、Operator の一覧から **Local Storage Operator** を見つけ、これをクリックします。
4. **Install Operator** ページで、以下のオプションを設定します。
 - a. Channel を **stable** として更新します。
 - b. Installation Mode オプションに **A specific namespace on the cluster** を選択します。
 - c. Installed Namespace に **Operator recommended namespace openshift-local-storage** を選択します。
 - d. Approval Strategy に **Automatic** を選択します。
5. **Install** をクリックします。

検証手順

- Local Storage Operator に、インストールが正常に実行されたことを示す緑色のチェックマークが表示されていることを確認します。

4.2. RED HAT OPENSIFT DATA FOUNDATION OPERATOR のインストール

Red Hat OpenShift Data Foundation Operator は、Red Hat OpenShift Container Platform Operator Hub を使用してインストールできます。

ハードウェアおよびソフトウェアの要件に関する詳細は、[デプロイメントのプランニング](#) を参照してください。

前提条件

- **cluster-admin** および Operator インストールのパーミッションを持つアカウントを使用して OpenShift Container Platform クラスターにアクセスできる。
- Red Hat OpenShift Container Platform クラスターにワーカーノードが少なくとも3つある。

重要

- OpenShift Data Foundation のクラスター全体でのデフォルトノードセクターを上書きする必要がある場合は、コマンドラインインターフェイスで以下のコマンドを使用し、**openshift-storage** namespace の空のノードセクターを指定できます (この場合、openshift-storage namespace を作成します)。

```
$ oc annotate namespace openshift-storage openshift.io/node-selector=
```

- ノードに Red Hat OpenShift Data Foundation リソースのみがスケジュールされるように **infra** のテイントを設定します。これにより、サブスクリプションコストを節約できます。詳細は、ストレージリソースの管理および割り当てガイドの [Red Hat OpenShift Data Foundation に専用のワーカーノードを使用する方法](#) の章を参照してください。

手順

1. OpenShift Web コンソールの左側のペインに移動し、**Operators → OperatorHub** をクリックします。
2. スクロールするか、またはキーワードを Filter by keyword ボックスに入力し、OpenShift Data Foundation Operator を検索します。
3. OpenShift Data Foundation Operator ページで **Install** をクリックします。
4. **Install Operator** ページで、以下の必須オプションがデフォルトで選択されます。
 - a. Channel を **stable-4.9** として更新します。
 - b. Installation Mode オプションに **A specific namespace on the cluster** を選択します。
 - c. Installed Namespace に **Operator recommended namespace openshift-storage** を選択します。namespace **openshift-storage** が存在しない場合、これは Operator のインストール時に作成されます。
5. **承認ストラテジー** を **Automatic** または **Manual** として選択している。
Automatic (自動) 更新を選択した場合、Operator Lifecycle Manager (OLM) は介入なしに、Operator の実行中のインスタンスを自動的にアップグレードします。

Manual 更新を選択した場合、OLM は更新要求を作成します。クラスター管理者は、Operator を新しいバージョンに更新できるように更新要求を手動で承認する必要があります。
6. **Console プラグイン** に **Enable** オプションが選択されていることを確認します。
7. **Install** をクリックします。

検証手順

- **OpenShift Data Foundation Operator** に、インストールが正常に実行されたことを示す緑色のチェックマークが表示されていることを確認します。
- Operator が正常にインストールされると、**Web console update is available** メッセージを含むポップアップがユーザーインターフェイスに表示されます。このポップアップから **Web コンソールのリフレッシュ** をクリックして、反映するコンソールを変更します。
 - Web コンソールで **Storage** に移動し、**OpenShift Data Foundation** が利用可能かどうかを確認します。

4.3. IBM POWER でのスタンドアロン MULTICLOUD OBJECT GATEWAY の作成

このセクションを使用して、OpenShift Data Foundation で Multicloud Object Gateway コンポーネントのみを作成します。

前提条件

- OpenShift Data Foundation Operator がインストールされていることを確認します。
- (ローカルストレージデバイスを使用したデプロイのみ)Local Storage Operator がインストールされていることを確認します。

各ノードのストレージデバイスを特定するには、[利用可能なストレージデバイスの検索](#) を参照してください。

手順

1. OpenShift Web コンソールにログインします。
2. **openshift-local-storage** namespace で、**Operators → Installed Operators** をクリックし、インストールされた Operator を表示します。
3. **Local Storage** のインストールされた Operator をクリックします。
4. **Operator Details** ページで、**Local Volume** リンクをクリックします。
5. **Create Local Volume** をクリックします。
6. ローカルボリュームを設定するには、**YAML view** をクリックします。
7. 次の YAML を使用して、ファイルシステム PV の **LocalVolume** カスタムリソースを定義します。

```
apiVersion: local.storage.openshift.io/v1
kind: LocalVolume
metadata:
  name: localblock
  namespace: openshift-local-storage
spec:
  logLevel: Normal
  managementState: Managed
  nodeSelector:
    nodeSelectorTerms:
      - matchExpressions:
          - key: kubernetes.io/hostname
```

```

operator: In
values:
  - worker-0
  - worker-1
  - worker-2
storageClassDevices:
  - devicePaths:
    - /dev/sda
storageClassName: localblock
volumeMode: Filesystem

```

上記の定義は、**worker-0**、**worker-1**、および **worker-2** ノードから **sda** ローカルデバイスを選択します。**localblock** ストレージクラスが作成され、永続ボリュームが **sda** からプロビジョニングされます。



重要

環境に応じて nodeSelector の適切な値を指定します。デバイス名はすべてのワーカーノードで同一である必要があります。複数の devicePaths を指定することもできます。

8. **Create** をクリックします。
9. アノテーションを付けて **localblock** ストレージクラスをデフォルトのストレージクラスとして作成します。
 - a. OpenShift Web コンソールの左側のペインから **Storage → StorageClasses** をクリックします。
 - b. **localblock** storageClass をクリックします。
 - c. キーを **storageclass.kubernetes.io/is-default-class** として追加し、値を **true** として追加して **アノテーション** を編集します。
 - d. **Save** をクリックします。
10. OpenShift Web コンソールで、**Operators → Installed Operators** をクリックし、インストールされた Operator を表示します。
選択された Project が **openshift-storage** であることを確認します。
11. **OpenShift Data Foundation Operator** をクリックした後、**Create StorageSystem** をクリックします。
12. **Backing storage** ページで、**Advanced** を展開します。
13. **Deployment type** の **Multicloud Object Gateway** を選択します。
14. **Next** をクリックします。
15. オプション: **Security** ページで、**Connect to an external key management service** を選択します。
 - a. **Key Management Service Provider** はデフォルトで **Vault** に設定されます。
 - b. **Vault Service Name**、Vault サーバーのホスト Address('https://<hostname or ip>')、**Port number** および **Token** を入力します。

- c. **Advanced Settings** を展開して、**Vault** 設定に基づいて追加の設定および証明書の詳細を入力します。
 - i. OpenShift Data Foundation 専用で固有のキーバリュースークレットパスを **Backend Path** に入力します。
 - ii. オプション: **TLS Server Name** および **Vault Enterprise Namespace** を入力します。
 - iii. それぞれの PEM でエンコードされた証明書ファイルをアップロードし、**CA 証明書**、**クライアント証明書**、および **クライアントの秘密鍵** を提供します。
 - iv. **Save** をクリックします。
 - d. **Next** をクリックします。
16. **Review and create** ページで、設定の詳細を確認します。
設定を変更するには、**Back** をクリックします。
 17. **Create StorageSystem** をクリックします。

検証手順

OpenShift Data Foundation クラスターが正常であることの確認

1. OpenShift Web コンソールで、**Storage → OpenShift Data Foundation** をクリックします。
2. **Overview** タブの **Status** カードで **Storage System** をクリックし、表示されたポップアップからストレージシステムリンクをクリックします。
 - a. **Object** タブの **Status** カードで、**Object Service** と **Data Resiliency** の両方に緑色のチェックマークが表示されていることを確認します。
 - b. **Details** カードで、MCG 情報が表示されることを確認します。

Pod の状態を確認します。

1. OpenShift Web コンソールから **Workloads → Pods** をクリックします。
2. **Project** ドロップダウンリストから **openshift-storage** を選択し、以下の Pod が **Running** 状態にあることを確認します。



注記

Show default projects オプションが無効になっている場合は、切り替えボタンを使用して、すべてのデフォルトプロジェクトを一覧表示します。

コンポーネント

対応する Pod

コンポーネント	対応する Pod
OpenShift Data Foundation Operator	<ul style="list-style-type: none">● ocs-operator-* (任意のワーカーノードに 1 Pod)● ocs-metrics-exporter-* (任意のワーカーノードに 1 Pod)● odf-operator-controller-manager-* (任意のワーカーノードに 1 Pod)● odf-console-* (任意のワーカーノードに 1 Pod)
Rook-ceph Operator	rook-ceph-operator-* (任意のワーカーノードに 1 Pod)
Multicloud Object Gateway	<ul style="list-style-type: none">● noobaa-operator-* (任意のワーカーノードに 1 Pod)● noobaa-core-* (任意のワーカーノードに 1 Pod)● noobaa-db-pg-* (任意のワーカーノードに 1 Pod)● noobaa-endpoint-* (任意のワーカーノードに 1 Pod)● noobaa-default-backing-store-noobaa-pod-* (任意のワーカーノードに 1 Pod)

第5章 OPENSIFT DATA FOUNDATION のアンインストール

5.1. 内部モードでの OPENSIFT DATA FOUNDATION のアンインストール

OpenShift Data Foundation を Internal モードでアンインストールするには、[knowledge base article on Uninstalling OpenShift Data Foundation](#) を参照してください。