



Red Hat OpenShift Container Storage 4.4

Red Hat OpenShift Container Storage のデプロ イ

環境のインストールおよび設定方法

Red Hat OpenShift Container Storage 4.4 Red Hat OpenShift Container Storage のデプロイ

環境のインストールおよび設定方法

法律上の通知

Copyright © 2020 Red Hat, Inc.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux[®] is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java[®] is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS[®] is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL[®] is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js[®] is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack[®] Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

概要

Red Hat OpenShift Container Storage 4.4 のインストール手順については、本書を参照してください。

目次

はじめに	3
第1章 OPENSIFT CONTAINER STORAGE の OPENSIFT CONTAINER PLATFORM へのデプロイ	4
1.1. OPERATOR HUB を使用した RED HAT OPENSIFT CONTAINER STORAGE OPERATOR のインストール	4
1.2. OPENSIFT CONTAINER STORAGE サービスの作成	7
1.3. RED HAT ENTERPRISE LINUX ベースのノード上のコンテナでのファイルシステムアクセスの有効化	9
第2章 ローカルストレージデバイスを使用した OPENSIFT CONTAINER STORAGE のデプロイ	10
2.1. ローカルストレージデバイスを使用した OPENSIFT CONTAINER STORAGE のインストール要件	10
2.2. ローカルストレージ OPERATOR のインストール	11
2.3. 利用可能なストレージデバイスの検索	12
2.4. AMAZON EC2 ストレージ最適化 I3EN.2XLARGE インスタンスタイプでの OPENSIFT CONTAINER STORAGE クラスターの作成	13
2.5. VMWARE での OPENSIFT CONTAINER STORAGE クラスターの作成	18
2.6. ベアメタルでの OPENSIFT CONTAINER STORAGE クラスターの作成	21
第3章 OPENSIFT CONTAINER STORAGE デプロイメントの検証	24
3.1. POD の状態の確認	24
3.2. OPENSIFT CONTAINER STORAGE クラスターが正常であることの確認	26
第4章 OPENSIFT CONTAINER PLATFORM のアンインストール	29
4.1. OPENSIFT CONTAINER STORAGE からのモニタリングスタックの削除	34
4.2. OPENSIFT CONTAINER STORAGE からの OPENSIFT CONTAINER PLATFORM レジストリーの削除	39
4.3. OPENSIFT CONTAINER STORAGE からのクラスターロギング OPERATOR の削除	41

はじめに

OpenShift Container Storage 4.4 のインストールは、既存の Red Hat OpenShift Container Platform (OCP) ワーカーノードでのみサポートされます。

第1章 OPENSIFT CONTAINER STORAGE の OPENSIFT CONTAINER PLATFORM へのデプロイ

デプロイメントプロセスは、以下の2つの主要な部分で構成されます。

1. 「[Operator Hub を使用した Red Hat OpenShift Container Storage Operator のインストール](#)」の手順に従って OpenShift Container Storage Operator をインストールします。
2. 「[OpenShift Container Storage サービスの作成](#)」の手順に従って OpenShift Container Storage サービスを作成します。

注記

- OpenShift Container Storage をネットワークが制限された環境でインストールする場合、デフォルトでインターネット接続が OpenShift Container Platform で想定され、**chronyd** が ***.rhel.pool.ntp.org** サーバーを使用するように設定されるため、カスタム Network Time Protocol (NTP) 設定をノードに適用する必要があります。詳細は、[Red Hat ナレッジベースの記事](#) および [chrony タイムサービスの設定](#) について参照してください。
- OpenShift Container Platform アラートである **PodDisruptionBudget** アラートは、デプロイメント後にオブジェクトストレージデバイス (OSD) について表示されます。このアラートは無視できます。また、OpenShift Container Platform ドキュメントの「[クラスターアラートの管理](#)」についての手順に従ってこのアラートをサイレンスにすることができます。これを実行する方法については、Red Hat OpenShift Container Platform ドキュメントの「[Managing cluster alerts](#)」セクションを参照してください。詳細は、[Red Hat ナレッジベースアール](#) を参照してください。

ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャー (UPI) の Red Hat Enterprise Linux ベースのホストについては、「[Red Hat Enterprise Linux ベースのノード上のコンテナでのファイルシステムアクセスの有効化](#)」の手順に従って、基礎となるファイルシステムへのコンテナのアクセスを有効にする必要があります。

1.1. OPERATOR HUB を使用した RED HAT OPENSIFT CONTAINER STORAGE OPERATOR のインストール

Red Hat OpenShift Container Storage は、Amazon Web Services (AWS) および VMware vSphere プラットフォームで Red Hat OpenShift Container Platform Operator Hub を使用してインストールできます。ハードウェアおよびソフトウェア要件の詳細は、『[デプロイメントのプランニング](#)』ガイドを参照してください。

前提条件

- OpenShift Container Platform クラスターにログインします。
- OpenShift Container Platform クラスターにワーカーノードが少なくとも3つ必要です。
- 以下のように、**openshift-storage** という namespace を作成する必要があります。
 1. OpenShift Web コンソールの左側のペインで、**Administration** → **Namespaces** をクリックします。
 2. **Create Namespace** をクリックします。

3. Create Namespace ダイアログボックスで、Name には **openshift-storage** を、Labels には **openshift.io/cluster-monitoring=true** を入力します。このラベルは、ダッシュボードを取得するために必要です。
4. Default Network Policy に No restrictions オプションを選択します。
5. Create をクリックします。



注記


OpenShift Container Storage のクラスター全体でのデフォルトノードセクターを上書きする必要がある場合は、コマンドラインインターフェースで以下のコマンドを使用し、**openshift-storage** namespace の空のノードセクターを指定できます。

```
$ oc annotate namespace openshift-storage openshift.io/node-selector=
```

手順

1. OpenShift Web コンソールの左側のペインで、Operators → OperatorHub をクリックします。

図1.1 Operator Hub の Operator 一覧



2. Operator の一覧から **OpenShift Container Storage** を検索し、これをクリックします。
3. OpenShift Container Storage Operator ページで **Install** をクリックします。
4. Create Operator Subscription ページで、Installation Mode、Update Channel、および Approval Strategy オプションを選択できます。

図1.2 Create Operator Subscription ページ

OperatorHub > Operator Subscription

Create Operator Subscription

Install your Operator by subscribing to one of the update channels to keep the Operator up to date. The strategy determines either manual or automatic updates.

Installation Mode *

All namespaces on the cluster (default)

This mode is not supported by this Operator

A specific namespace on the cluster

Operator will be available in a single namespace only.

Update Channel *

stable-4.2

stable-4.3

stable-4.4

Approval Strategy *

Automatic

Manual

Subscribe

Cancel

 **OpenShift Container Storage**
provided by Red Hat, Inc

Provided APIs

OCS [Internal] OCS Initialization

[This resource is not intended to be created or managed by users.] OCS Initialization represents the initial data to be created when the OCS operator is installed.

SCI [Internal] StorageCluster Initialization

[This resource is not intended to be created or managed by users.] StorageCluster Initialization represents a set of tasks the OCS operator wants to implement for every StorageCluster it encounters.

a. Installation Mode オプションに **A specific namespace on the cluster** を選択します。

- ドロップダウンメニューから **openshift-storage** namespace を選択します。


b. 更新チャネルとして **stable-4.4** を選択します。



c. 承認ストラテジーを選択します。

- **Automatic** は、OpenShift Container Platform が OpenShift Container Storage を自動的にアップグレードすることを指定します。
- **Manual** は、OpenShift Container Storage を手動でアップグレードする際に制御できることを指定します。

5. **Subscribe** をクリックします。

図1.3 インストールされた Operator



Name ↑	Namespace	Status	Deployment	Provided APIs
 lib-bucket-provisioner 1.0.0 provided by Red Hat	openshift-storage	✔ Succeeded Up to date	lib-bucket-provisioner	ObjectBucketClaim ObjectBucket
 OpenShift Container Storage 4.4.0 provided by Red Hat, Inc	openshift-storage	✔ Succeeded Up to date	ocs-operator	Storage Cluster [Internal] Ceph Client Backing Store Bucket Class

Installed Operators ページには、Operator のステータスが表示されます。

検証手順

- OpenShift Container Storage Operator のステータスが **Succeeded** であることを確認します。

1.2. OPENSIFT CONTAINER STORAGE サービスの作成

OpenShift Container Storage Operator のインストール後に新規の OpenShift Container Storage サービスを作成する必要があります。


前提条件

- OpenShift Container Storage Operator は Operator Hub からインストールする必要があります。詳細は、[Operator Hub を使用した OpenShift Container Storage Operator のインストール](#)について参照してください。

手順

1. OpenShift Web コンソールの左側のペインで **Operators** → **Installed Operators** をクリックし、インストールされた Operator を表示します。
2. Installed Operator ページで、**Project** ドロップダウンリストから **openshift-storage** を選択し、**openshift-storage** プロジェクトに切り替えます。
3. **OpenShift Container Storage Operator** をクリックします。
OpenShift Container Storage Operator は **OCSInitialization** リソースを自動的に作成します。
4. OpenShift Container Storage Operator ページで、右スクロールし、**Storage Cluster** タブをクリックします。

図1.4 OpenShift Container Storage Operator ページ



5. **OCS Cluster Services** ページで、**Create OCS Cluster Service** をクリックします。

図1.5 新規 OCS サービスページの作成

Project: openshift-storage ▼

Create New OCS Service

OCS runs as a cloud-native service for optimal integration with applications in need of storage, and handles the scenes such as provisioning and management.

Select Nodes

Selected nodes will be labeled with `cluster.ocs.openshift.io/openshift-storage=""` to create the OCS Service.

i A bucket will be created to provide the OCS Service.

Select at least 3 nodes in different failure domains you wish to use. *

Filter by name...

<input type="checkbox"/>	Name	Role	Location	CPU	Memory
<input type="checkbox"/>	N ip-10-0-139-2.us-east-2.compute.internal	worker	us-east-2a	16	60.89 GiB
<input type="checkbox"/>	N ip-10-0-158-163.us-east-2.compute.internal	worker	us-east-2b	16	61.54 GiB
<input type="checkbox"/>	N ip-10-0-140-101.us-east-2.compute.internal	worker	us-east-2a	16	60.89 GiB
<input type="checkbox"/>	N ip-10-0-171-124.us-east-2.compute.internal	worker	us-east-2c	16	60.89 GiB
<input type="checkbox"/>	N ip-10-0-152-33.us-east-2.compute.internal	worker	us-east-2b	16	61.54 GiB
<input type="checkbox"/>	N ip-10-0-169-14.us-east-2.compute.internal	worker	us-east-2c	16	61.54 GiB

0 node(s) selected

Storage Class ⓘ

SC gp2 ▼

OCS Service Capacity ⓘ

2 TiB ▼

0.5 TiB
SmallScale

2 TiB
Standard

4 TiB
LargeScale

6. Create New OCS Service ページで、以下を実行します。

- OpenShift Container Storage サービスを使用するために、利用可能なノードの一覧から 3 つ以上のワーカーノードを選択します。ノードが異なる **Location** にあることを確認します。
- Storage Class** は、プラットフォームに応じてデフォルトで設定されます。**gp2** は AWS のデフォルトストレージクラスであり、**thin** は VMware のデフォルトストレージクラスです。
- ドロップダウンリストから **OCS Service Capacity** を選択します。



注記

ここで初期ストレージ容量を選択すると、この増分値でのみ容量を追加できます。

7. Create をクリックします。

Create ボタンは、3つのノードを選択した後にのみ有効になります。3つのボリュームからなる新規ストレージクラスターは、1ワーカーノードごとに1つのボリュームを設定して作成されます。デフォルト設定では、レプリケーション係数3を使用します。

検証手順

- OpenShift Container Storage が正常にインストールされていることを確認するには、[OpenShift Container Storage デプロイメントの検証](#) について参照してください。

1.3. RED HAT ENTERPRISE LINUX ベースのノード上のコンテナでのファイルシステムアクセスの有効化

ユーザーによってプロビジョニングされるインフラストラクチャー (UPI) の Red Hat Enterprise Linux ベースに OpenShift Container Platform をデプロイしても、基礎となる Ceph ファイルシステムへのコンテナアクセスは自動的に提供されません。



注記

このプロセスは、Red Hat Enterprise Linux CoreOS をベースとするホストには不要です。

手順

クラスター内の各ノードで以下の手順を実行します。

1. Red Hat Enterprise Linux ベースのノードにログインし、ターミナルを開きます。
2. ノードが `rhel-7-server-extras-rpms` リポジトリにアクセスできることを確認します。

```
# subscription-manager repos --list-enabled | grep rhel-7-server
```

出力に `rhel-7-server-rpms` と `rhel-7-server-extras-rpms` の両方が表示されない場合や出力がない場合は、以下のコマンドを実行して各リポジトリを有効にします。

```
# subscription-manager repos --enable=rhel-7-server-rpms
# subscription-manager repos --enable=rhel-7-server-extras-rpms
```

3. 必要なパッケージをインストールします。

```
# yum install -y polycoreutils container-selinux
```


4. SELinux での Ceph ファイルシステムのコンテナの使用を永続的に有効にします。

```
# setsebool -P container_use_cephfs on
```

5. コンテナがこのノードでホストされる OpenShift Container Storage にアクセスできることを確認します。

第2章 ローカルストレージデバイスを使用した OPENSIFT CONTAINER STORAGE のデプロイ

このセクションでは、OpenShift Container Platform がすでにインストールされているベアメタル、Amazon EC2 ストレージ最適化 I3、および VMware インフラストラクチャーに OpenShift Container Storage をデプロイします。



重要

ローカルストレージ Operator を使用した Amazon EC2 ストレージ最適化 I3 インスタンスへの OpenShift Container Storage のインストールはテクノロジープレビュー機能です。テクノロジープレビュー機能は Red Hat の実稼働環境でのサービスレベルアグリーメント (SLA) ではサポートされていないため、Red Hat では実稼働環境での使用を推奨していません。Red Hat は実稼働環境でこれらを使用することを推奨していません。これらの機能は、近々発表予定の製品機能をリリースに先駆けてご提供することにより、お客様は機能性をテストし、開発プロセス中にフィードバックをお寄せいただくことができます。Red Hat OpenShift Container Storage デプロイメントでは、3つのワーカーノードでアプリケーションや他のワークロードが実行されていない状態の新規クラスターが想定されます。アプリケーションは追加のワーカーノードで実行する必要があります。

ローカルストレージデバイスを使用して OpenShift Container Storage をデプロイするには、以下の手順を実行します。

1. ローカルストレージデバイスを使用して OpenShift Container Storage をインストールするための要件を確認します。
2. Red Hat OpenShift Container Storage Operator をインストール します。
3. ローカルストレージ Operator をインストール します。
4. 利用可能なストレージデバイスを見つけます。
5. 要件に基づいて OpenShift Container Storage クラスターを作成します。
 - Amazon EC2 i3en.2xlarge インスタンスについては、[Amazon EC2 ストレージ最適化 i3en.2xlarge インスタンスタイプでの OpenShift Container Storage クラスターの作成方法](#)に従ってください。
 - VMware の場合は、[VMware での OpenShift Container Storage クラスターの作成 方法](#)に従ってください。
 - ベアメタルの場合は、[ベアメタルでの OpenShift Container Storage クラスターの作成 方法](#)に従ってください。

2.1. ローカルストレージデバイスを使用した OPENSIFT CONTAINER STORAGE のインストール要件

- クラスターに、それぞれローカルで割り当てられたストレージデバイスを持つ OpenShift Container Platform ワーカーノードを 3 つ以上設定する必要があります。
 - 3つのワーカーノードのそれぞれには、OpenShift Container Storage で使用できる raw ブロックデバイスが少なくとも 1 つ必要です。

- ノードの最小の初期要件は、『プランニング』の「**ノード要件**」のセクションを参照してください。
- 使用するデバイスは空である必要があります。つまり、ディスクに PV、VG、または LV は残さないでください。
- 3つ以上のラベルが付けられたノードが必要です。
 - OpenShift Container Storage によって使用されるローカルストレージデバイスを持つ各ワーカーノードには、OpenShift Container Storage Pod をデプロイするための特定のラベルが必要です。ノードにラベルを付けるには、以下のコマンドを使用します。

```
$ oc label nodes <NodeName> cluster.ocs.openshift.io/openshift-storage="
```

- ストレージプロバイダーはストレージノードでローカルにマウントされたストレージを管理することはできません。これが許可されると、Red Hat OpenShift Container Storage のローカルストレージ Operator の使用との競合が生じます。
- ローカルストレージ Operator のバージョンは、ローカルストレージ Operator が Red Hat OpenShift Container Storage で完全にサポートされるようにするために Red Hat OpenShift Container Platform のバージョンと一致する必要があります。ローカルストレージ Operator は、Red Hat OpenShift Container Platform のアップグレード時にアップグレードされません。

2.2. ローカルストレージ OPERATOR のインストール

以下の手順を使用して、Amazon EC2 I3、VMware、およびベアメタルインフラストラクチャーでローカルストレージデバイスに OpenShift Container Storage クラスターを作成する前に、Operator Hub からローカルストレージ Operator をインストールします。

前提条件

- 以下のように、**openshift-storage** という namespace を作成します。
 - a. OpenShift Web コンソールの左側のペインで、**Administration** → **Namespaces** をクリックします。
 - b. **Create Namespace** をクリックします。
 - c. Create Namespace ダイアログボックスで、Name に **local-storage** と入力します。
 - d. **Default Network Policy** に **No restrictions** オプションを選択します。
 - e. **Create** をクリックします。

手順

1. OpenShift Web コンソールの左側のペインで、**Operators** → **OperatorHub** をクリックします。
2. Operator の一覧から **Local Storage Operator** を検索し、これをクリックします。
3. **Install** をクリックします。

図2.1 Create Operator Subscription ページ

OperatorHub > Operator Subscription

Create Operator Subscription

Install your Operator by subscribing to one of the update channels to keep the Operator up to date. The strategy determines either manual or automatic updates.

Installation Mode *

- All namespaces on the cluster (default)
This mode is not supported by this Operator
- A specific namespace on the cluster
Operator will be available in a single namespace only.

Installed Namespace *

local-storage

Update Channel *

- 4.2
- 4.2-s390x
- 4.3
- 4.4

Approval Strategy *

- Automatic
- Manual

Local Storage
provided by Red Hat

Provided APIs

- LV Local Volume**
Manage local storage volumes for OpenShift

Subscribe Cancel

- Installation Mode オプションに **A specific namespace on the cluster** を選択します。
 - ドロップダウンメニューから **local-storage** namespace を選択します。
- Update Channel オプションの必要な値を選択します。
- 必要な Approval Strategy を選択します。
- Subscribe をクリックします。
- ローカルストレージ Operator がステータス **Succeeded** を表示していることを確認します。

2.3. 利用可能なストレージデバイスの検索

以下の手順に従って、ベアメタル、Amazon EC2 I3、または VMware ストレージデバイス用に PV を作成する前に、OpenShift Container Storage ラベル **cluster.ocs.openshift.io/openshift-storage=** が付いた 3 つ以上のワーカーノードのそれぞれのデバイス名を特定します。

手順

- OpenShift Container Storage ラベルの付いたワーカーノードの名前の一覧を表示し、確認します。

```
$ oc get nodes -l cluster.ocs.openshift.io/openshift-storage=
```

出力例:

```
NAME                                STATUS ROLES  AGE  VERSION
ip-10-0-135-71.us-east-2.compute.internal Ready  worker  6h45m v1.16.2
ip-10-0-145-125.us-east-2.compute.internal Ready  worker  6h45m v1.16.2
ip-10-0-160-91.us-east-2.compute.internal Ready  worker  6h45m v1.16.2
```


- OpenShift Container Storage リソースに使用される各ワーカーノードにログインし、利用可能な各 raw ブロックデバイスの一意的 **by-id** デバイス名を見つけます。

```
$ oc debug node/<Nodename>
```

出力例:

```
$ oc debug node/ip-10-0-135-71.us-east-2.compute.internal
Starting pod/ip-10-0-135-71us-east-2computeinternal-debug ...
To use host binaries, run `chroot /host`
Pod IP: 10.0.135.71
If you don't see a command prompt, try pressing enter.
sh-4.2# chroot /host
sh-4.4# lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
nvme1n1                             259:0  0  2.3T  0 disk
nvme2n1                             259:1  0  2.3T  0 disk
nvme0n1                             259:2  0  120G  0 disk
|-nvme0n1p1                         259:3  0   384M  0 part /boot
|-nvme0n1p2                         259:4  0   127M  0 part /boot/efi
|-nvme0n1p3                         259:5  0     1M  0 part
`-nvme0n1p4                         259:6  0  119.5G  0 part
`-coreos-luks-root-nocrypt 253:0  0  119.5G  0 dm  /sysroot
```

この例では、利用可能なローカルデバイスは **nvme0n1** および **nvme1n1** です。

- 各デバイスのハードウェアシリアル番号に応じて、一意的 **by-id** デバイス名を見つけます。

```
sh-4.4# ls -l /dev/disk/by-id/ | grep Storage
lrwxrwxrwx. 1 root root 13 Jun 26 07:29 nvme-
Amazon_EC2_NVMe_Instance_Storage_AWS1924C57D4F1FC5236 -> ../../nvme2n1
lrwxrwxrwx. 1 root root 13 Jun 26 07:29 nvme-
Amazon_EC2_NVMe_Instance_Storage_AWS22ABDB45A3BC9028F -> ../../nvme1n1
```

この例では、利用可能なローカルデバイスは **nvme0n1** および **nvme1n1** (サイズは 2.3 TiB) です。

OpenShift Container Storage ラベルが付けられた各ワーカーノード (最小 3 つ) については、固有の **by-id** デバイス名を見つける必要があります。この例では、**by-id** デバイス名は以下のようになります。

- nvme-Amazon_EC2_NVMe_Instance_Storage_AWS10382E5D7441494EC**
- nvme-Amazon_EC2_NVMe_Instance_Storage_AWS60382E5D7441494EC**




注記

OpenShift Container Storage で使用されるストレージデバイスを持つその他のすべてのノードについて、デバイス名 **by-id** の検索を繰り返し実行する必要があります。詳細は、<https://access.redhat.com/solutions/4928841> を参照してください。

2.4. AMAZON EC2 ストレージ最適化 I3EN.2XLARGE インスタンスタイプでの OPENSIFT CONTAINER STORAGE クラスターの作成

以下の手順を使用して、Amazon EC2（ストレージ最適化 i3en.2xlarge インスタンスタイプ）インフラストラクチャーに OpenShift Container Storage クラスターを作成します。これには、以下が含まれません。

1. **LocalVolume** CR の使用による PV の作成
2. 新規 **StorageClass** の作成



重要

ローカルストレージ Operator を使用した Amazon EC2 ストレージ最適化 i3en.2xlarge インスタンスへの OpenShift Container Storage のインストールはテクノロジープレビュー機能です。テクノロジープレビュー機能は Red Hat の実稼働環境でのサービスレベルアグリーメント (SLA) ではサポートされていないため、Red Hat では実稼働環境での使用を推奨していません。Red Hat は実稼働環境でこれらを使用することを推奨していません。これらの機能は、近々発表予定の製品機能をリリースに先駆けてご提供することにより、お客様は機能性をテストし、開発プロセス中にフィードバックをお寄せいただくことができます。Red Hat OpenShift Container Storage デプロイメントでは、3つのワーカーノードでアプリケーションや他のワークロードが実行されていない状態の新規クラスターが想定されます。アプリケーションは追加のワーカーノードで実行する必要があります。

Amazon EC2 ストレージ最適化 i3en.2xlarge インスタンスタイプには、2つの NVMe (non-volatile memory express) ディスクが含まれます。この手順の例では、このインスタンスタイプと共に提供される 2つのディスクの使用方法について説明します。



警告

OpenShift Container Storage 永続データには、Amazon EC2 I3 の一時ストレージを使用することは推奨されません。3つのノードすべてを停止するとデータが損失する可能性があるためです。一時ストレージは、以下のようなシナリオでのみ使用することが推奨されます。

- 特定のデータ処理 (data crunching) のためにデータがある場所からコピーされるクラウドバースト (時間に制限がある) が想定される場合。
- 開発環境またはテスト環境が想定される場合。

Amazon EC2 I3 の一時ストレージを使用している場合は、以下を行うことが推奨されます。

- 3つのアベイラビリティゾーンすべてを使用し、すべてのデータを失うリスクを軽減する。
- **ec2:StopInstances** パーミッションを持つユーザーの数を制限し、インスタンスを誤ってシャットダウンすることを回避する。

前提条件

- [ローカルストレージデバイスを使用した OpenShift Container Storage のインストールの要件](#)に記載されるすべての要件を満たしていることを確認します。

- OpenShift Container Platform ワーカーノードに **nodeSelector** として使用される OpenShift Container Storage のラベルが付けられていることを確認します。

```
oc get nodes -l cluster.ocs.openshift.io/openshift-storage -o jsonpath='{range .items[*]}
{.metadata.name}{"\n"}'
```

出力例:

```
ip-10-0-135-71.us-east-2.compute.internal
ip-10-0-145-125.us-east-2.compute.internal
ip-10-0-160-91.us-east-2.compute.internal
```

手順

1. **LocalVolume** カスタムリソース (CR) を使用してストレージノードにローカル永続ボリューム (PV) を作成します。
OpenShift Storage Container ラベルをノードセクターおよび **by-id** デバイス識別子として使用する **LocalVolume** CR **local-storage-block.yaml** の例

```
apiVersion: local.storage.openshift.io/v1
kind: LocalVolume
metadata:
  name: local-block
  namespace: local-storage
  labels:
    app: ocs-storagecluster
spec:
  nodeSelector:
    nodeSelectorTerms:
      - matchExpressions:
          - key: cluster.ocs.openshift.io/openshift-storage
            operator: In
            values:
              - ""
  storageClassDevices:
    - storageClassName: localblock
      volumeMode: Block
      devicePaths:
        - /dev/disk/by-id/nvme-
        Amazon_EC2_NVMe_Instance_Storage_AWS10382E5D7441494EC # <-- modify this line
        - /dev/disk/by-id/nvme-
        Amazon_EC2_NVMe_Instance_Storage_AWS1F45C01D7E84FE3E9 # <-- modify this line
        - /dev/disk/by-id/nvme-
        Amazon_EC2_NVMe_Instance_Storage_AWS136BC945B4ECB9AE4 # <-- modify this line
        - /dev/disk/by-id/nvme-
        Amazon_EC2_NVMe_Instance_Storage_AWS10382E5D7441464EP # <-- modify this line
        - /dev/disk/by-id/nvme-
        Amazon_EC2_NVMe_Instance_Storage_AWS1F45C01D7E84F43E7 # <-- modify this line
        - /dev/disk/by-id/nvme-
        Amazon_EC2_NVMe_Instance_Storage_AWS136BC945B4ECB9AE8 # <-- modify this line
```

各 Amazon EC2 i3en.2xlarge インスタンスには 2 つのディスクがあり、この例では両方のディスクを使用します。

2. **LocalVolume** CR を作成します。

```
$ oc create -f local-storage-block.yaml
```

出力例:

```
localvolume.local.storage.openshift.io/local-block created
```

- Pod が作成されているかどうかを確認します。

```
$ oc -n local-storage get pods
```

出力例:

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
local-block-local-diskmaker-59rmn	1/1	Running	0	15m
local-block-local-diskmaker-6n7ct	1/1	Running	0	15m
local-block-local-diskmaker-jwtsn	1/1	Running	0	15m
local-block-local-provisioner-6ssxc	1/1	Running	0	15m
local-block-local-provisioner-swwvx	1/1	Running	0	15m
local-block-local-provisioner-zmv5j	1/1	Running	0	15m
local-storage-operator-7848bbd595-686dg	1/1	Running	0	15m

- PV が作成されているかどうかを確認します。

3つのワーカーノード上の各ローカルストレージデバイスの新規 PV が表示される必要があります。[利用可能なストレージデバイスの検索についてのセクションの例を参照してください](#)。このセクションには、サイズが 2328Gi のワーカーノードごとに利用可能な 2 つのストレージデバイスが示されています。

```
$ oc get pv
```

出力例:

NAME	CAPACITY	ACCESS MODES	RECLAIM POLICY	STATUS	CLAIM
local-pv-1a46bc79	2328Gi	RWO	Delete	Available	localblock 14m
local-pv-429d90ee	2328Gi	RWO	Delete	Available	localblock 14m
local-pv-4d0a62e3	2328Gi	RWO	Delete	Available	localblock 14m
local-pv-55c05d76	2328Gi	RWO	Delete	Available	localblock 14m
local-pv-5c7b0990	2328Gi	RWO	Delete	Available	localblock 14m
local-pv-a6b283b	2328Gi	RWO	Delete	Available	localblock 14m

- LocalVolume** CR の作成により新規の **StorageClass** が作成されているかどうかを確認します。この **StorageClass** は、PVC を作成するために **StorageCluster** を作成する間に使用されます。


```
$ oc get sc | grep localblock
```

出力例:

NAME	PROVISIONER	AGE
localblock	kubernetes.io/no-provisioner	7m46s

6. **localblock** StorageClass および作成される PV を使用する **StorageCluster** CR を作成します。**monDataDirHostPath** および **localblock** StorageClass を使用した **StorageCluster** CR **ocs-cluster-service.yaml** の例。

```
apiVersion: ocs.openshift.io/v1
kind: StorageCluster
metadata:
  name: ocs-storagecluster
  namespace: openshift-storage
spec:
  manageNodes: false
  resources:
    mds:
      limits:
        cpu: 3
      requests:
        cpu: 1
    noobaa-core:
      limits:
        cpu: 2
        memory: 8Gi
      requests:
        cpu: 1
        memory: 8Gi
    noobaa-db:
      limits:
        cpu: 2
        memory: 8Gi
      requests:
        cpu: 1
        memory: 8Gi
  monDataDirHostPath: /var/lib/rook
  storageDeviceSets:
    - count: 2
      dataPVCTemplate:
        spec:
          accessModes:
            - ReadWriteOnce
          resources:
            requests:
              storage: 2328Gi
          storageClassName: localblock
          volumeMode: Block
      name: ocs-deviceset
      placement: {}
      portable: false
      replica: 3
      resources: {}
```



重要

OSD でノード間で保証されるサイズを確保するには、**storageDeviceSets** のストレージサイズを、ノード上に作成されている必要な PV のサイズ以下で指定する必要があります。

7. StorageCluster CR を作成します。

```
$ oc create -f ocs-cluster-service.yaml
```

出力例

```
storagecluster.ocs.openshift.io/ocs-cluster-service created
```

検証手順

[OpenShift Container Storage デプロイメントの検証](#) について参照してください。

2.5. VMWARE での OPENSIFT CONTAINER STORAGE クラスターの作成

以下の手順を使用して、VMware インフラストラクチャーにストレージクラスターを作成します。

VMware は、以下の 3 つのタイプのローカルストレージをサポートします。

- 仮想マシンディスク (VMDK)
- raw デバイスマッピング (RDM)
- VMDirectPath I/O

前提条件

- [ローカルストレージデバイスを使用した OpenShift Container Storage のインストールの要件](#) に記載されるすべての要件を満たしていることを確認します。
- VMware でローカルストレージデバイスを使用するには、同じストレージタイプと同じサイズが割り当てられた 3 つのワーカーノードが必要です。
- OpenShift Container Platform ワーカーノードに OpenShift Container Storage のラベルが付けられていることを確認します。

```
oc get nodes -l cluster.ocs.openshift.io/openshift-storage -o jsonpath='{range .items[*]}
{.metadata.name}{"\n"}
```

各ノードでストレージデバイスを特定するには、[利用可能なストレージデバイスの検索](#) について参照してください。

手順

1. ブロック PV の LocalVolume CR を作成します。

OpenShift Container Storage ラベルをノードセレクターとして使用する **LocalVolume CR** **local-storage-block.yaml** の例:

```
apiVersion: local.storage.openshift.io/v1
kind: LocalVolume
metadata:
  name: local-block
  namespace: local-storage
labels:
```

```

  app: ocs-storagecluster
spec:
  nodeSelector:
    nodeSelectorTerms:
    - matchExpressions:
      - key: cluster.ocs.openshift.io/openshift-storage
        operator: In
        values:
        - ""
  storageClassDevices:
    - storageClassName: localblock
      volumeMode: Block
      devicePaths:
        - /dev/disk/by-id/scsi-36000c2991c27c2e5ba7c47d1e4352de2 # <-- modify this line
        - /dev/disk/by-id/scsi-36000c29682ca9e347926406711f3dc4e # <-- modify this line
        - /dev/disk/by-id/scsi-36000c296aaf03a9b1e4b01d086bc6348 # <-- modify this line

```

2. ブロック PV の **LocalVolume** CR を作成します。

```
$ oc create -f local-storage-block.yaml
```

出力例:

```
localvolume.local.storage.openshift.io/local-block created
```

3. Pod が作成されているかどうかを確認します。

```
$ oc -n local-storage get pods
```

出力例:

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
local-block-local-diskmaker-5brzv	1/1	Running	0	31s
local-block-local-diskmaker-8sxcs	1/1	Running	0	31s
local-block-local-diskmaker-s7s9p	1/1	Running	0	31s
local-block-local-provisioner-9cbw8	1/1	Running	0	31s
local-block-local-provisioner-cpddv	1/1	Running	0	31s
local-block-local-provisioner-f6h7h	1/1	Running	0	31s
local-storage-operator-75b9776b75-vwdzh	1/1	Running	0	2m47s

4. 新規の **localblock** StorageClass を確認します。

```
$ oc get sc | grep localblock
```

出力例:

NAME	PROVISIONER	AGE
localblock	kubernetes.io/no-provisioner	8m38s

5. **Available** のステータスで作成されている PV を確認します。

```
$ oc get pv
```


出力例:

NAME	CAPACITY	ACCESS MODES	RECLAIM POLICY	STATUS	CLAIM
STORAGECLASS	REASON	AGE			
local-pv-150fdc87	2TiB	RWO	Delete	Available	localblock
2m11s					
local-pv-183bfc0a	2TiB	RWO	Delete	Available	localblock
2m11s					
local-pv-b2f5cb25	2TiB	RWO	Delete	Available	localblock
2m21s					

この例では、3つのPVがOSDストレージに使用されています。

6. **monDataDirHostPath** および **localblock** StorageClass を使用する **StorageCluster** CR **ocs-cluster-service-VMware.yaml** を作成します。

```
apiVersion: ocs.openshift.io/v1
kind: StorageCluster
metadata:
  name: ocs-storagecluster
  namespace: openshift-storage
spec:
  manageNodes: false
  monDataDirHostPath: /var/lib/rook
  storageDeviceSets:
  - count: 1
    dataPVCTemplate:
      spec:
        accessModes:
        - ReadWriteOnce
        resources:
          requests:
            storage: 2Ti
        storageClassName: localblock
        volumeMode: Block
    name: ocs-deviceset
  placement: {}
  portable: false
  replica: 3
  resources: {}
```



重要

OSD でノード間で保証されるサイズを確保するには、**storageDeviceSets** のストレージサイズを、ノード上に作成されている必要な PV のサイズ以下で指定する必要があります。

7. **StorageCluster** CR を作成します。

```
$ oc create -f ocs-cluster-service-VMware.yaml
```

出力例:

```
storagecluster.ocs.openshift.io/ocs-storagecluster created
```


検証手順

[OpenShift Container Storage デプロイメントの検証](#) について参照してください。

2.6. ベアメタルでの OPENSIFT CONTAINER STORAGE クラスターの作成

前提条件

- ローカルストレージデバイスを使用した [OpenShift Container Storage のインストールの要件](#) に記載されるすべての要件を満たしていることを確認します。
- ベアメタルでローカルストレージデバイスを使用するには、各ノードに同じストレージタイプとサイズが割り当てられている3つのワーカーノードが必要です (例: 2TB NVMe ハードドライブ)。
- OpenShift Container Platform ワーカーノードに OpenShift Container Storage のラベルが付けられていることを確認します。

```
oc get nodes -l cluster.ocs.openshift.io/openshift-storage -o jsonpath='{range .items[*]}
{.metadata.name}{"\n"}'
```

各ノードでストレージデバイスを特定するには、[利用可能なストレージデバイスの検索](#) について参照してください。

手順

- ブロック PV の **LocalVolume** CR を作成します。
OCS ラベルをノードセクターとして使用する **LocalVolume** CR **local-storage-block.yaml** の例。

```
apiVersion: local.storage.openshift.io/v1
kind: LocalVolume
metadata:
  name: local-block
  namespace: local-storage
  labels:
    app: ocs-storagecluster
spec:
  nodeSelector:
    nodeSelectorTerms:
      - matchExpressions:
          - key: cluster.ocs.openshift.io/openshift-storage
            operator: In
            values:
              - ""
  storageClassDevices:
    - storageClassName: localblock
      volumeMode: Block
      devicePaths:
        - /dev/disk/by-id/nvme-INTEL_SSDPEKKA128G7_BTPY81260978128A # <-- modify
this line
        - /dev/disk/by-id/nvme-INTEL_SSDPEKKA128G7_BTPY80440W5U128A # <-- modify
this line
```

```

- /dev/disk/by-id/nvme-INTEL_SSDPEKKA128G7_BTPYB85AABDE128A # <-- modify
this line
- /dev/disk/by-id/nvme-INTEL_SSDPEKKA128G7_BTPY0A60CB81128A # <-- modify
this line
- /dev/disk/by-id/nvme-INTEL_SSDPEKKA128G7_BTPY0093D45E128A # <-- modify
this line
- /dev/disk/by-id/nvme-INTEL_SSDPEKKA128G7_BTPYE46F6060128A # <-- modify
this line

```

2. ブロック PV の **LocalVolume** CR を作成します。

```
$ oc create -f local-storage-block.yaml
```

3. Pod が作成されているかどうかを確認します。

```
$ oc -n local-storage get pods
```

4. PV が作成されているかどうかを確認します。

```
$ oc get pv
```

出力例:

NAME	CAPACITY	ACCESS MODES	RECLAIM POLICY	STATUS	CLAIM
local-pv-150fdc87	2Ti	RWO	Delete	Available	localblock
local-pv-183bfc0a	2Ti	RWO	Delete	Available	localblock
local-pv-b2f5cb25	2Ti	RWO	Delete	Available	localblock

5. 新規 **localblock StorageClass** を確認します。

```
oc get sc | grep localblock
```

出力例:

NAME	PROVISIONER	AGE
localblock	kubernetes.io/no-provisioner	10m20s

6. **localblock** StorageClass と作成された 3 つの PV を使用する **StorageCluster** CR を作成します。
7. **monDataDirHostPath** および **localblock** StorageClass を使用した **StorageCluster** CR **cluster-service-metal.yaml** の例。

```

apiVersion: ocs.openshift.io/v1
kind: StorageCluster
metadata:
  name: ocs-storagecluster
  namespace: openshift-storage
spec:

```

```

manageNodes: false
monDataDirHostPath: /var/lib/rook
storageDeviceSets:
- count: 1
  dataPVCTemplate:
    spec:
      accessModes:
      - ReadWriteOnce
      resources:
        requests:
          storage: 2Ti
      storageClassName: localblock
      volumeMode: Block
    name: ocs-device-set
  placement: {}
  portable: false
  replica: 3
  resources: {}

```



重要

OSD にノード間で保証されたサイズを確保するには、**storageDeviceSets** のストレージサイズを、ノード上に作成された必要な PV のサイズ以下に指定する必要があります。

8. **StorageCluster** CR を作成します。

```
$ oc create -f cluster-service-metal.yaml
```

出力例:

```
storagecluster.ocs.openshift.io/ocs-storagecluster created
```

検証手順

[OpenShift Container Storage デプロイメントの検証](#) について参照してください。

第3章 OPENSIFT CONTAINER STORAGE デプロイメントの検証

このセクションを使用して、OpenShift Container Storage が正常にデプロイされていることを確認します。

3.1. POD の状態の確認

OpenShift Container ストレージが正常にデプロイされているかどうかを確認するために、Pod が **running** 状態にあることを確認できます。

手順

1. OpenShift Web コンソールの左側のペインから **Workloads** → **Pods** をクリックします。
2. **Project** ドロップダウンリストから **openshift-storage** を選択します。
Pod 数は、OpenShift Container Platform にデプロイされる OSD およびワーカーノードの数によって異なります。OSD の数は、**StorageCluster** の各 **StorageDeviceSet** に対して定義される **Count** と **Replica** によって異なります。コンポーネントごとの Pod 数は、ワーカーノード数だけでなく OSD にも直接関連付けられます。

注記

OpenShift Container Storage のクラスター全体でのデフォルトノードセレクターを上書きする必要がある場合は、コマンドラインインターフェースで以下の手順を実行できます。

1. **openshift-storage** namespace の空のノードセレクターを指定します。

```
$ oc annotate namespace openshift-storage openshift.io/node-selector=
```

2. **DaemonSets** によって生成される元の Pod を削除します。

```
oc delete pod -l app=csi-cephfsplugin -n openshift-storage
oc delete pod -l app=csi-rbdplugin -n openshift-storage
```

1. **Running** および **Completed** タブをクリックして、以下の Pod が実行中および完了状態にあることを確認します。

表3.13 つのワーカーノードからなるクラスターのストレージコンポーネントに対応する Pod

コンポーネント	Pod の数	Pod の名前
以下のコンポーネントについて確認する必要がある Pod 数。		
OpenShift Container Storage Operator	1	ocs-operator-*
Rook-ceph Operator	1	rook-ceph-operator-*

コンポーネント	Pod の数	Pod の名前
Multicloud Object Gateway	4	<ul style="list-style-type: none"> ● noobaa-operator-* ● noobaa-core-* ● nooba-db-* ● noobaa-endpoint-*
Mon	3	<ul style="list-style-type: none"> ● rook-ceph-mon-* ● rook-ceph-mon-* ● rook-ceph-mon-* (異なるノード上)
rook-ceph-mgr	1	rook-ceph-mgr-* (ストレージノード上)
MDS	2	rook-ceph-mds-ocs-storagecluster-cephfilesystem-* (異なるストレージノード上に2つの Pod)
lib-bucket-provisioner	1	lib-bucket-provisioner-* (任意のノード上)
CSI の Pod 数は、ストレージノードとして選択されるノード数 (最小 3 ノード) によって異なります。		
CSI	10	<ul style="list-style-type: none"> ● cephfs (5 つ以上の Pod) <ul style="list-style-type: none"> ○ csi-cephfsplugin-* (ストレージが使用される各ノード上に1つの Pod、つまり異なるノード上に3つの Pod) ○ csi-cephfsplugin-provisioner-* (利用可能な場合、異なるストレージノード上に2つの Pod) ● rbd (合計 5 つ以上の Pod) <ul style="list-style-type: none"> ○ csi-rbdplugin-* (ストレージが使用されている各ノード上に1つの Pod、つまり異なるノード上に3つの Pod) ○ csi-rbdplugin-provisioner-* (利用可能な場合、異なるストレージノード上に2つの Pod)
rook-ceph-drain-canary	3	rook-ceph-drain-canary-* (3 つの Pod、つまり各ストレージノード上に1つの Pod)
rook-ceph-crashcollector	3	rook-ceph-crashcollector-* (3 つの Pod)



コンポーネント	Pod の数	Pod の名前
OSD の数は、StorageCluster の各 StorageDeviceSet に対して定義される Count と Replica によって異なります。		
OSD	6	<ul style="list-style-type: none"> ● rook-ceph-osd-* (異なるノードに 3 つの Pod) ● rook-ceph-osd-prepare-ocs-deviceset-* (3 つの Pod)

3.2. OPENSIFT CONTAINER STORAGE クラスタが正常であることの確認

永続ストレージダッシュボードを使用して OpenShift Container Storage クラスタの正常性を確認できます。詳細は、『[OpenShift Container Storage のモニタリング](#)』を参照してください。

- OpenShift Web コンソールの左側のペインから **Home** → **Overview** をクリックし、**Persistent Storage** タブをクリックします。
Status カードで、以下の画像のように **OCS Cluster** に緑色のチェックマークが表示されていることを確認します。

図3.1 Persistent Storage Overview Dashboard の Health status カード

Status	
 OCS Cluster	 Data Resiliency

Details カードで、以下のようにクラスタ情報が適切に表示されていることを確認します。

図3.2 Persistent Storage Overview Dashboard の Details カード


Details	
Service Name	OpenShift Container Storage (OCS)
Cluster Name	ocs-storagecluster-cephcluster
Provider	VSphere
Mode	Converged
Version	ocs-operator.v4.4.0

3.2.1. Multicloud Object Gateway が正常であることの確認

オブジェクトサービスダッシュボードを使用して、OpenShift Container Storage クラスターの正常性を確認できます。詳細は、『[OpenShift Container Storage のモニタリング](#)』を参照してください。


- OpenShift Web コンソールの左側のペインから **Home** → **Overview** をクリックし、**Object Service** タブをクリックします。
Status カードで、以下のように Multicloud Object Gateway (MCG) ストレージに緑色のチェックマークが表示されていることを確認します。

図3.3 Object Service Overview Dashboard の Health status カード

Status	
 Multi Cloud Object Gateway	 Data Resiliency

Details カードで、MCG 情報が以下のように適切に表示されることを確認します。


図3.4 Object Service Overview Dashboard の Details カード



3.2.2. ストレージクラスが作成され、一覧表示されることの確認

ストレージクラスが作成され、以下のように一覧表示されていることを確認できます。

- OpenShift Web コンソールの左側のペインから **Storage → Storage Classes** をクリックします。
以下の3つのストレージクラスが OpenShift Container Storage クラスターの作成時に作成されることを確認します。
 - **ocs-storagecluster-ceph-rbd**
 - **ocs-storagecluster-cephfs**
 - **openshift-storage.noobaa.io**



第4章 OPENSIFT CONTAINER PLATFORM のアンインストール

このセクションの手順を使用して、ユーザーインターフェースから **Uninstall** オプションを使用せずに OpenShift Container Storage をアンインストールします。

前提条件

- OpenShift Container Storage クラスターの状態が正常であることを確認します。一部の Pod がリソースまたはノードの不足により正常に終了しないと、削除に失敗する可能性があります。クラスターが状態が正常でない場合は、OpenShift Container Storage をアンインストールする前に Red Hat カスタマーサポートにお問い合わせください。
- OpenShift Container Storage ストレージクラスに基づいて Persistent Volume Claim (永続ボリューム要求、PVC) または Object Bucket Claim (オブジェクトバケット要求、OBC) を使用するアプリケーションを削除してから、OpenShift Container Storage ストレージクラスを使用している PVC および OBC を削除します。

手順

1. ストレージクラスを一覧表示し、以下のストレージクラスプロビジョナーのストレージクラスをメモします。

- **openshift-storage.rbd.csi.ceph.com**
- **openshift-storage.cephfs.csi.ceph.com**
- **openshift-storage.noobaa.io/obc**

以下は例になります。


```
$ oc get storageclasses
NAME                                PROVISIONER                                AGE
gp2 (default)                       kubernetes.io/aws-ebs                     23h
ocs-storagecluster-ceph-rbd          openshift-storage.rbd.csi.ceph.com        22h
ocs-storagecluster-cephfs           openshift-storage.cephfs.csi.ceph.com     22h
openshift-storage.noobaa.io          openshift-storage.noobaa.io/obc          22h
```

2. 直前の手順に記載されているストレージクラスプロビジョナーを使用している PVC および OBC をクエリーします。

```
$ oc get pvc -o=jsonpath='{range .items[?(@.spec.storageClassName=="ocs-storagecluster-ceph-rbd")]}{"Name: "}{@.metadata.name}{ " Namespace: "}{@.metadata.namespace}{ " Labels: "}{@.metadata.labels}{ "\n"}{end}' --all-namespaces|awk '! ( /Namespace: openshift-storage/ && /app:noobaa/ )'
```

```
$ oc get pvc -o=jsonpath='{range .items[?(@.spec.storageClassName=="ocs-storagecluster-cephfs")]}{"Name: "}{@.metadata.name}{ " Namespace: "}{@.metadata.namespace}{ "\n"}{end}' --all-namespaces
```

```
$ oc get obc -o=jsonpath='{range .items[?(@.spec.storageClassName=="openshift-storage.noobaa.io")]}{"Name: "}{@.metadata.name}{ " Namespace: "}{@.metadata.namespace}{ "\n"}{end}' --all-namespaces
```



注記

openshift-storage namespace の NooBaa PVC を無視します。

3. 以下の手順に従って、直前の手順に記載されている PVC が削除されていることを確認します。
 - a. PVC を使用する Pod を判別します。
 - b. **Deployment**、**StatefulSet**、**DaemonSet**、**Job**、またはカスタムコントローラーなどの制御する側のオブジェクトを特定します。
各オブジェクトには、**OwnerReference** として知られるメタデータフィールドがあります。これは、関連付けられたオブジェクトの一覧です。**controller** フィールドが **true** に設定された **OwnerReference** は、**ReplicaSet**、**StatefulSet**、**DaemonSet** などの制御する側のオブジェクトをポイントします。
 - c. プロジェクトの所有者を確認してからこれを削除し、オブジェクトを安全に削除できるようにします。
 - d. PVC および OBC を削除します。

```
$ oc delete pvc <pvc name> -n <project-name>
$ oc delete obc <obc name> -n <project name>
```

モニタリングスタック、クラスターロギング Operator、または prometheus レジストリーの設定の一部として PVC を作成した場合は、必要に応じて以下のセクションで説明されているクリーンアップ手順を実行する必要があります。

- [「OpenShift Container Storage からのモニタリングスタックの削除」](#)
- [「OpenShift Container Storage からの OpenShift Container Platform レジストリーの削除」](#)
- [「OpenShift Container Storage からのクラスターロギング Operator の削除」](#)

4. バックイングローカルボリュームオブジェクトを一覧表示し、メモします。結果が見つからない場合は、手順 8 および 9 を省略します。

```
$ for sc in $(oc get storageclass|grep 'kubernetes.io/no-provisioner' |grep -E $(oc get
storagecluster -n openshift-storage -o jsonpath='{
.items[*].spec.storageDeviceSets[*].dataPVCTemplate.spec.storageClassName}' | sed 's/
/\/g')| awk '{ print $1 }');
do
  echo -n "StorageClass: $sc ";
  oc get storageclass $sc -o jsonpath="{ 'LocalVolume: ' }{
.metadata.labels['local\.storage\.openshift\.io/owner-name'] } { '\n' }";
done
```

```
StorageClass: localblock LocalVolume: local-block
```

5. **StorageCluster** オブジェクトを削除します。

```
$ oc delete -n openshift-storage storagecluster --all --wait=true
```

6. namespace を削除し、削除が完了するまで待機します。

```
$ oc delete project openshift-storage --wait=true --timeout=5m
```



注記

openshift-storage がアクティブなプロジェクトである場合、別のプロジェクトに切り換える必要があります。

以下は例になります。

```
$ oc project default
```

7. 各ノードのストレージ Operator アーティファクトをクリーンアップします。

```
$ for i in $(oc get node -l cluster.ocs.openshift.io/openshift-storage= -o jsonpath='{.items[*].metadata.name}'); do oc debug node/${i} -- chroot /host rm -rfv /var/lib/rook; done
```

出力に **removed directory /var/lib/rook** があることを確認します。

```
Starting pod/ip-10-0-134-65us-east-2computeinternal-debug ...
To use host binaries, run `chroot /host`
removed '/var/lib/rook/openshift-storage/log/ocs-deviceset-2-0-gk22s/ceph-volume.log'
removed directory '/var/lib/rook/openshift-storage/log/ocs-deviceset-2-0-gk22s'
removed '/var/lib/rook/openshift-storage/log/ceph-osd.2.log'
removed '/var/lib/rook/openshift-storage/log/ceph-volume.log'
removed directory '/var/lib/rook/openshift-storage/log'
removed directory '/var/lib/rook/openshift-storage/crash/posted'
removed directory '/var/lib/rook/openshift-storage/crash'
removed '/var/lib/rook/openshift-storage/client.admin.keyring'
removed '/var/lib/rook/openshift-storage/openshift-storage.config'
removed directory '/var/lib/rook/openshift-storage'
removed '/var/lib/rook/osd2/openshift-storage.config'
removed directory '/var/lib/rook/osd2'
removed directory '/var/lib/rook'
```

```
Removing debug pod ...
Starting pod/ip-10-0-155-149us-east-2computeinternal-debug ...
.
.
removed directory '/var/lib/rook'
```

```
Removing debug pod ...
Starting pod/ip-10-0-162-89us-east-2computeinternal-debug ...
.
.
removed directory '/var/lib/rook'
```

```
Removing debug pod ...
```

8. デプロイメント時に作成したローカルボリュームを作成し、手順 4 で一覧表示されているそれぞれのローカルボリュームについてこれを実行します。
ローカルボリュームごとに、以下を実行します。

- a. 変数 **LV** を LocalVolume の名前に設定し、変数 **SC** を StorageClass の名前に設定します。

以下は例になります。

```
$ LV=local-block
$ SC=localblock
```

- b. 後でクリーンアップするデバイスを一覧表示して書き留めておきます。

```
$ oc get localvolume -n local-storage $LV -o jsonpath='{
.spec.storageClassDevices[*].devicePaths[*]}'
```

```
/dev/disk/by-id/nvme-Amazon_Elastic_Block_Store_vol078f5ccd09efc165 /dev/disk/by-
id/nvme-Amazon_Elastic_Block_Store_vol0defc1d5e2dd07f9e /dev/disk/by-id/nvme-
Amazon_Elastic_Block_Store_vol0c8e82a3beeb7b7e5
```

- c. ローカルボリュームリソースを削除します。

```
$ oc delete localvolume -n local-storage --wait=true $LV
```

- d. 残りの PV および StorageClass が存在する場合は削除します。

```
$ oc delete pv -l storage.openshift.com/local-volume-owner-name=${LV} --wait --
timeout=5m
$ oc delete storageclass $SC --wait --timeout=5m
```

- e. そのリソースのストレージノードからアーティファクトをクリーンアップします。

```
$ [[ ! -z $SC ]] && for i in $(oc get node -l cluster.ocs.openshift.io/openshift-storage= -o
jsonpath='{.items[*].metadata.name}'); do oc debug node/${i} -- chroot /host rm -rfv
/mnt/local-storage/${SC}/; done
```

```
Starting pod/ip-10-0-141-2us-east-2computeinternal-debug ...
To use host binaries, run `chroot /host`
removed '/mnt/local-storage/localblock/nvme2n1'
removed directory '/mnt/local-storage/localblock'
```

```
Removing debug pod ...
Starting pod/ip-10-0-144-55us-east-2computeinternal-debug ...
To use host binaries, run `chroot /host`
removed '/mnt/local-storage/localblock/nvme2n1'
removed directory '/mnt/local-storage/localblock'
```

```
Removing debug pod ...
Starting pod/ip-10-0-175-34us-east-2computeinternal-debug ...
To use host binaries, run `chroot /host`
removed '/mnt/local-storage/localblock/nvme2n1'
removed directory '/mnt/local-storage/localblock'
```

```
Removing debug pod ...
```

9. 手順 4 で一覧表示されている各ローカルボリュームのディスクを消去し、それらを再利用できるようにします。

- a. ストレージノードを一覧表示します。

```
oc get nodes -l cluster.ocs.openshift.io/openshift-storage=
```

```
NAME                                STATUS ROLES  AGE  VERSION
ip-10-0-134-65.us-east-2.compute.internal Ready worker 4h45m v1.17.1
ip-10-0-155-149.us-east-2.compute.internal Ready worker 4h46m v1.17.1
ip-10-0-162-89.us-east-2.compute.internal Ready worker 4h45m v1.17.1
```

- b. プロンプトが表示されたら、ノードコンソールを取得して、**chroot /host** コマンドを実行します。

```
$ oc debug node/ip-10-0-134-65.us-east-2.compute.internal
Starting pod/ip-10-0-134-65us-east-2computeinternal-debug ...
To use host binaries, run `chroot /host`
Pod IP: 10.0.134.65
If you don't see a command prompt, try pressing enter.
sh-4.2# chroot /host
```

- c. 手順 8 (ii) で収集したディスクパスを引用符内の **DISKS** 変数に保存します。

```
sh-4.2# DISKS="/dev/disk/by-id/nvme-
Amazon_Elastic_Block_Store_vol078f5cdde09efc165 /dev/disk/by-id/nvme-
Amazon_Elasti_Block_Store_vol0defc1d5e2dd07f9e /dev/disk/by-id/nvme-
Amazon_Elastic_Block_Store_vol0c8e82a3beeb7b7e5"
```

- d. すべてのディスクで **sgdisk --zap-all** を実行します。

```
sh-4.4# for disk in $DISKS; do sgdisk --zap-all $disk;done
```

```
Problem opening /dev/disk/by-id/nvme-
Amazon_Elastic_Block_Store_vol078f5cdde09efc165 for reading! Error is 2.
The specified file does not exist!
Problem opening " for writing! Program will now terminate.
Warning! MBR not overwritten! Error is 2!
Problem opening /dev/disk/by-id/nvme-
Amazon_Elasti_Block_Store_vol0defc1d5e2dd07f9e for reading! Error is 2.
The specified file does not exist!
Problem opening " for writing! Program will now terminate.
Warning! MBR not overwritten! Error is 2!
Creating new GPT entries.
GPT data structures destroyed! You may now partition the disk using fdisk or
other utilities.
```



注記

file-not-found の警告は他のマシンにあるディスクを参照するため、この警告は無視してください。

- e. シェルを終了して、他のノードで繰り返します。

```
sh-4.4# exit
exit
```

```
sh-4.2# exit
exit

Removing debug pod ...
```

- 手順 1 で一覧表示されている **openshift-storage** プロビジョナーの設定されているストレージクラスを削除します。

```
$ oc delete storageclass <storageclass-name> --wait=true --timeout=5m
```

以下は例になります。

```
$ oc delete storageclass ocs-storagecluster-ceph-rbd ocs-storagecluster-cephfs openshift-storage.noobaa.io --wait=true --timeout=5m
```

- ストレージノードのラベルを解除します。

```
$ oc label nodes --all cluster.ocs.openshift.io/openshift-storage-
$ oc label nodes --all topology.rook.io/rack-
```



注記

label <label> not found のようなラベルが解除されているノードについて表示される警告は無視できます。

- CustomResourceDefinitions** を削除します。

```
$ oc delete crd backingstores.noobaa.io bucketclasses.noobaa.io
cephblockpools.ceph.rook.io cephclusters.ceph.rook.io cephfilesystems.ceph.rook.io
cephnfses.ceph.rook.io cephobjectstores.ceph.rook.io cephobjectstoreusers.ceph.rook.io
noobaas.noobaa.io ocsinitializations.ocs.openshift.io
storageclusterinitializations.ocs.openshift.io storageclusters.ocs.openshift.io --wait=true --
timeout=5m
```

- OpenShift Container Storage がアンインストールされていることを確認するには、`openshift-storage namespace` がすでに存在しておらず、ストレージダッシュボードが UI に表示されないことを確認します。



注記

OpenShift Container Storage のアンインストール時に、`namespace` が完全に削除されず、**Terminating** 状態のままである場合は、<https://access.redhat.com/solutions/3881901> の記事を参照して `namespace` の終了をブロックしているオブジェクトを特定します。**Cephcluster**、**StorageCluster**、**NooBaa**、および **PVC** などのファイナライザーがある OpenShift オブジェクトにより、`namespace` が **Terminating** 状態になる可能性があります。PVC にファイナライザーがある場合、関連付けられた Pod を削除を強制的に実行してファイナライザーを削除します。

4.1. OPENSIFT CONTAINER STORAGE からのモニタリングスタックの削除

このセクションでは、モニタリングスタックを OpenShift Container Storage からクリーンアップします。

モニタリングスタックの設定の一部として作成される PVC は **openshift-monitoring** namespace に置かれます。

前提条件

- PVC は OpenShift Container Platform モニタリングスタックを使用できるように設定されま
す。
詳細は、「[モニタリングスタックの設定](#)」を参照してください。

手順

1. **openshift-monitoring** namespace で現在実行されている Pod および PVC を一覧表示します。

```
$ oc get pod,pvc -n openshift-monitoring
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
pod/alertmanager-main-0	3/3	Running	0	8d
pod/alertmanager-main-1	3/3	Running	0	8d
pod/alertmanager-main-2	3/3	Running	0	8d
pod/cluster-monitoring-operator-84457656d-pkrxm	1/1	Running	0	8d
pod/grafana-79ccf6689f-2ll28	2/2	Running	0	8d
pod/kube-state-metrics-7d86fb966-rvd9w	3/3	Running	0	8d
pod/node-exporter-25894	2/2	Running	0	8d
pod/node-exporter-4dsd7	2/2	Running	0	8d
pod/node-exporter-6p4zc	2/2	Running	0	8d
pod/node-exporter-jbjvg	2/2	Running	0	8d
pod/node-exporter-jj4t5	2/2	Running	0	6d18h
pod/node-exporter-k856s	2/2	Running	0	6d18h
pod/node-exporter-rf8gn	2/2	Running	0	8d
pod/node-exporter-rmb5m	2/2	Running	0	6d18h
pod/node-exporter-zj7kx	2/2	Running	0	8d
pod/openshift-state-metrics-59dbd4f654-4clng	3/3	Running	0	8d
pod/prometheus-adapter-5df5865596-k8dzn	1/1	Running	0	7d23h
pod/prometheus-adapter-5df5865596-n2gj9	1/1	Running	0	7d23h
pod/prometheus-k8s-0	6/6	Running	1	8d
pod/prometheus-k8s-1	6/6	Running	1	8d
pod/prometheus-operator-55cfb858c9-c4zd9	1/1	Running	0	6d21h
pod/telemeter-client-78fc8fc97d-2rgfp	3/3	Running	0	8d

NAME	CAPACITY	ACCESS MODES	STATUS	VOLUME STORAGECLASS	AGE
persistentvolumeclaim/my-alertmanager-claim-alertmanager-main-0	40Gi	RWO	Bound	pvc-0d519c4f-15a5-11ea-baa0-026d231574aa	8d
persistentvolumeclaim/my-alertmanager-claim-alertmanager-main-1	40Gi	RWO	Bound	pvc-0d5a9825-15a5-11ea-baa0-026d231574aa	8d
persistentvolumeclaim/my-alertmanager-claim-alertmanager-main-2			Bound	pvc-	

```

0d6413dc-15a5-11ea-baa0-026d231574aa 40Gi RWO ocs-storagecluster-ceph-
rbd 8d
persistentvolumeclaim/my-prometheus-claim-prometheus-k8s-0 Bound pvc-0b7c19b0-
15a5-11ea-baa0-026d231574aa 40Gi RWO ocs-storagecluster-ceph-rbd 8d
persistentvolumeclaim/my-prometheus-claim-prometheus-k8s-1 Bound pvc-0b8aed3f-
15a5-11ea-baa0-026d231574aa 40Gi RWO ocs-storagecluster-ceph-rbd 8d

```

2. モニタリング **configmap** を編集します。

```
$ oc -n openshift-monitoring edit configmap cluster-monitoring-config
```

3. 以下の例が示すように、OpenShift Container Storage ストレージクラスを参照する **config** セクションを削除し、これを保存します。

Before editing

```

.
.
.
.
apiVersion: v1
data:
  config.yaml: |
    alertmanagerMain:
      volumeClaimTemplate:
        metadata:
          name: my-alertmanager-claim
        spec:
          resources:
            requests:
              storage: 40Gi
          storageClassName: ocs-storagecluster-ceph-rbd
    prometheusK8s:
      volumeClaimTemplate:
        metadata:
          name: my-prometheus-claim
        spec:
          resources:
            requests:
              storage: 40Gi
          storageClassName: ocs-storagecluster-ceph-rbd
kind: ConfigMap
metadata:
  creationTimestamp: "2019-12-02T07:47:29Z"
  name: cluster-monitoring-config
  namespace: openshift-monitoring
  resourceVersion: "22110"
  selfLink: /api/v1/namespaces/openshift-monitoring/configmaps/cluster-monitoring-config
  uid: fd6d988b-14d7-11ea-84ff-066035b9efa8
.
.
.

```


After editing

```

.
.
.
apiVersion: v1
data:
  config.yaml: |
kind: ConfigMap
metadata:
  creationTimestamp: "2019-11-21T13:07:05Z"
  name: cluster-monitoring-config
  namespace: openshift-monitoring
  resourceVersion: "404352"
  selfLink: /api/v1/namespaces/openshift-monitoring/configmaps/cluster-monitoring-config
  uid: d12c796a-0c5f-11ea-9832-063cd735b81c
.
.
.

```

この例では、**alertmanagerMain** および **prometheusK8s** モニタリングコンポーネントは OpenShift Container Storage PVC を使用しています。

4. PVC を使用する Pod を一覧表示します。

この例では、PVC を消費していた **alertmanagerMain** および **prometheusK8s** Pod は **Terminating** 状態にあります。これらの Pod が OpenShift Container Storage PVC を使用しなくなったら PVC を削除できます。

```

$ oc get pod,pvc -n openshift-monitoring
NAME                                READY STATUS   RESTARTS AGE
pod/alertmanager-main-0             3/3   Terminating 0    10h
pod/alertmanager-main-1             3/3   Terminating 0    10h
pod/alertmanager-main-2             3/3   Terminating 0    10h
pod/cluster-monitoring-operator-84cd9df668-zhjfn 1/1   Running      0    18h
pod/grafana-5db6fd97f8-pmtbf        2/2   Running      0    10h
pod/kube-state-metrics-895899678-z2r9q 3/3   Running      0    10h
pod/node-exporter-4njxv             2/2   Running      0    18h
pod/node-exporter-b8ckz             2/2   Running      0    11h
pod/node-exporter-c2vp5             2/2   Running      0    18h
pod/node-exporter-cq65n             2/2   Running      0    18h
pod/node-exporter-f5sm7             2/2   Running      0    11h
pod/node-exporter-f852c             2/2   Running      0    18h
pod/node-exporter-l9zn7             2/2   Running      0    11h
pod/node-exporter-ngbs8             2/2   Running      0    18h
pod/node-exporter-rv4v9             2/2   Running      0    18h
pod/openshift-state-metrics-77d5f699d8-69q5x 3/3   Running      0    10h
pod/prometheus-adapter-765465b56-4tbxx 1/1   Running      0    10h
pod/prometheus-adapter-765465b56-s2qg2 1/1   Running      0    10h
pod/prometheus-k8s-0                 6/6   Terminating 1    9m47s
pod/prometheus-k8s-1                 6/6   Terminating 1    9m47s
pod/prometheus-operator-cbfd89f9-ldnwc 1/1   Running      0    43m
pod/telemeter-client-7b5ddb4489-2xfpz 3/3   Running      0    10h

```

```

NAME                                STATUS VOLUME
CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE

```

```

persistentvolumeclaim/ocs-alertmanager-claim-alertmanager-main-0 Bound pvc-
2eb79797-1fed-11ea-93e1-0a88476a6a64 40Gi RWO ocs-storagecluster-ceph-
rbd 19h
persistentvolumeclaim/ocs-alertmanager-claim-alertmanager-main-1 Bound pvc-
2eb79797-1fed-11ea-93e1-0a88476a6a64 40Gi RWO ocs-storagecluster-ceph-
rbd 19h
persistentvolumeclaim/ocs-alertmanager-claim-alertmanager-main-2 Bound pvc-2ec6a9cf-
1fed-11ea-93e1-0a88476a6a64 40Gi RWO ocs-storagecluster-ceph-rbd 19h
persistentvolumeclaim/ocs-prometheus-claim-prometheus-k8s-0 Bound pvc-3162a80c-
1fed-11ea-93e1-0a88476a6a64 40Gi RWO ocs-storagecluster-ceph-rbd 19h
persistentvolumeclaim/ocs-prometheus-claim-prometheus-k8s-1 Bound pvc-
316e99e2-1fed-11ea-93e1-0a88476a6a64 40Gi RWO ocs-storagecluster-ceph-
rbd 19h

```

5. 関連する PVC を削除します。ストレージクラスを使用するすべての PVC を削除してください。

```
$ oc delete -n openshift-monitoring pvc <pvc-name> --wait=true --timeout=5m
```

4.2. OPENSIFT CONTAINER STORAGE からの OPENSIFT CONTAINER PLATFORM レジストリーの削除

このセクションでは、OpenShift Container Storage から OpenShift Container Platform レジストリーをクリーンアップします。代替ストレージを設定する必要がある場合は、https://access.redhat.com/documentation/en-us/openshift_container_platform/4.4/html-single/registry/architecture-component-imageregistry を参照してください。

OpenShift Container Platform レジストリーの設定の一部として作成される PVC は **openshift-image-registry** namespace に置かれます。

前提条件

- イメージレジストリーは OpenShift Container Storage PVC を使用するように設定されている必要があります。

手順

1. **configs.imageregistry.operator.openshift.io** オブジェクトを編集し、**storage** セクションのコンテンツを削除します。

```
$ oc edit configs.imageregistry.operator.openshift.io
```

- AWS の場合:

編集前

<pre> . . storage: pvc: claim: registry-cephfs-rwx-pvc . . </pre>
編集後
<pre> . . storage: . . </pre>

この例では、PVC は **registry-cephfs-rwx-pvc** と呼ばれ、これは安全に削除できます。

- VMware およびベアメタルの場合:

編集前
<pre> . . storage: pvc: claim: registry-cephfs-rwx-pvc . . </pre>
編集後
<pre> . . storage: emptyDir: {} . . </pre>

この例では、PVC は **registry-cephfs-rwx-pvc** と呼ばれ、これは安全に削除できます。

2. PVC を削除します。

```
$ oc delete pvc <pvc-name> -n openshift-image-registry --wait=true --timeout=5m
```

4.3. OPENSIFT CONTAINER STORAGE からのクラスターロギング OPERATOR の削除

このセクションでは、クラスターロギング Operator を OpenShift Container Storage からクリーンアップします。

クラスターロギング Operator の設定の一部として作成される PVC は **openshift-logging** namespace にあります。

前提条件

- クラスターロギングインスタンスは、OpenShift Container Storage PVC を使用するように設定されている必要があります。

手順

1. namespace にある **ClusterLogging** インスタンスを削除します。

```
$ oc delete clusterlogging instance -n openshift-logging --wait=true --timeout=5m
```

openshift-logging namespace の PVC は安全に削除できます。

2. PVC を削除します。

```
$ oc delete pvc <pvc-name> -n openshift-logging --wait=true --timeout=5m
```